



Programma di Microsoft Windows 7 per sistemi integrati (FES) Extended Security Update (ESU)

Guida alla distribuzione - Anno 3
(12 gennaio 2022 - 10 gennaio 2023)

DISCLAIMER - SI PREGA DI LEGGERE.....	4
Introduzione agli aggiornamenti di sicurezza estesi (ESU)	5
Che cos'è il programma Microsoft ESU?.....	5
Informazioni generali sulla distribuzione	5
Note importanti:	6
Dove trovare gli aggiornamenti	6
Distribuzione e installazione di ESU	7
Installare la chiave ESU.....	7
Distribuzione locale	7
Esempio di esecuzione di slmgr all'interno di uno script	7
Esempio di PowerShell script	8
Installare gli aggiornamenti di sicurezza di ESU	8
Risoluzione dei problemi	9
Appendice	10
Installazione dei prerequisiti e degli aggiornamenti di sicurezza di ESU	10
Note importanti:	10

DISCLAIMER - SI PREGA DI LEGGERE!

EFI fornisce questo documento "così com'è" per fornire informazioni sul processo di distribuzione generale di ESU e offrire supporto nelle fasi di pianificazione e preparazione. Le informazioni fornite in questo documento, tra cui l'URL e altri riferimenti al sito Web, potrebbero cambiare senza preavviso.

Il presente documento non fornisce all'utente alcun diritto legale sulla proprietà intellettuale di qualsiasi prodotto Microsoft. È possibile copiare e utilizzare questo documento a fini interni e come riferimento.

Introduzione agli aggiornamenti di sicurezza estesi (ESU)

Che cos'è il programma Microsoft ESU?

Microsoft ha sviluppato il programma ESU per fornire fino a tre anni di aggiornamenti di sicurezza per Windows 7 per quei sistemi integrati (FES) che sono giunti al termine dei loro 10 anni di assistenza Microsoft generale ed estesa.

Programma Microsoft ESU	Data di fine assistenza prodotto
Windows 7 per sistemi integrati (FES)	14 gennaio 2020

Informazioni generali sulla distribuzione

Prima di installare la chiave ESU per l'Anno 3 è necessario installare sul proprio dispositivo alcuni prerequisiti:

- 1 Un dispositivo aggiornato con gli aggiornamenti più recenti.
- 2 Se si dispone di aggiornamenti in sospeso, è necessario installarli.
- 3 Il sistema operativo deve essere attivato.
- 4 Aggiornamento SHA2 (a seconda di come viene aggiornato il dispositivo, potrebbe non essere necessario in quanto potrebbe già essere installato).
 - [KB4474419](#)
<https://support.microsoft.com/it-it/help/4474419/sha-2-code-signing-support-update>
- 5 Aggiornamento dello stack di manutenzione (SSU)
 - [KB4490628](#)
<https://support.microsoft.com/it-it/help/4490628/servicing-stack-update-for-windows-7-sp1-and-windows-server-2008-r2>
- 6 Aggiornamento dello stack di manutenzione ESU (SSU)
 - [KB4562030](#) o versioni successive
<https://support.microsoft.com/it-it/help/4562030/servicing-stack-update-for-windows-7-sp1-and-server-2008-r2-sp1>
- 7 Aggiornamento della sicurezza di gennaio 2020
 - [KB4534314](#)
<https://support.microsoft.com/it-it/help/4534314/windows-7-update-kb4534314>

8 Pacchetto di preparazione delle licenze ESU (Extended Security Updates)

- [KB4538483](#)

<https://support.microsoft.com/it-it/help/4538483/extended-security-updates-esu-licensing-preparation-package>

9 Chiave di licenza ESU per l'Anno 3 (non è necessaria alcuna attivazione)

Note importanti:

- I numeri di KB sopra menzionati potrebbero cambiare. È necessario cercare la release 10C del rollup di anteprima mensile (ad esempio, 2019-10 anteprima mensile del rollup di qualità per Windows 7).
- Non sarà richiesta alcuna attivazione online della chiave ESU.
- Prima di installare la chiave ESU, è necessario installare l'aggiornamento delle licenze ESU.
- La chiave ESU funziona solo con Windows 7 per sistemi integrati (FES).
- La chiave ESU è una chiave add-on e non avrà effetto sulla licenza attuale del sistema operativo o sullo stato di attivazione.

I prerequisiti e gli aggiornamenti per ESU sono strutturati come gli aggiornamenti rilasciati storicamente da Microsoft, a cadenza mensile, durante il cosiddetto "patch Tuesday". Di conseguenza, è possibile installare l'aggiornamento delle licenze, l'aggiornamento dello stack di manutenzione ESU (SSU) e, infine, gli aggiornamenti di sicurezza ESU utilizzando gli **stessi processi e strumenti usati per installare gli aggiornamenti di sicurezza dalla prima installazione del sistema operativo**. In sostanza, qualsiasi metodo utilizzato oggi per ottenere gli aggiornamenti al dispositivo può essere utilizzato anche con i prerequisiti ESU e gli aggiornamenti di sicurezza ESU. Ciò significa che è possibile continuare a usare gli stessi strumenti già utilizzati, inclusi strumenti di terze parti.

Per i dispositivi non collegati a Internet, per evitare periodi di inattività del dispositivo e costi di manutenzione aggiuntivi Microsoft consiglia di eseguire in batch l'installazione degli aggiornamenti della licenza ESU, la chiave ESU e l'aggiornamento dello stack di manutenzione ESU (SSU) insieme alla manutenzione ordinaria pianificata. È possibile, tuttavia, scegliere di installare prima l'aggiornamento delle licenze e la chiave ESU, e poi l'aggiornamento dello stack di manutenzione ESU (SSU) in un secondo momento. Tutti e tre devono essere installati prima di poter installare gli aggiornamenti della sicurezza ESU.

Per l'installazione di questi prerequisiti sarà necessario pianificare alcuni periodi di inattività. L'aggiornamento delle licenze fa parte di un normale aggiornamento cumulativo mensile. Pertanto, sarà necessario un riavvio. L'aggiornamento dello stack di manutenzione ESU (SSU) non richiede riavvio. Il tempo di inattività necessario varia in base alla velocità della CPU, alla velocità del disco e alla memoria presente nel dispositivo. In generale, comunque, l'installazione di questi prerequisiti non dovrà richiedere più tempo di quello necessario per gli aggiornamenti cumulativi precedenti. La chiave ESU può essere installata su un dispositivo in esecuzione, in modo che l'installazione della chiave non richieda periodi di inattività.

Dove trovare gli aggiornamenti

Sia i prerequisiti, gli aggiornamenti delle licenze ESU e gli aggiornamenti dello stack di manutenzione ESU (SSU), sia i successivi aggiornamenti di sicurezza di ESU mensili verranno pubblicati tramite tutti i canali standard, tra cui: Windows Update (WU), Windows Server Update Services (WSUS) e Microsoft Update Catalog catalog.update.microsoft.com.

Distribuzione e installazione di ESU

Come accennato in precedenza, se i dispositivi sono collegati in rete (distribuzione da remoto) o offline (distribuzione locale), è possibile installare l'aggiornamento della licenza ESU, l'aggiornamento dello stack di manutenzione ESU (SSU) e, infine, gli aggiornamenti di sicurezza di ESU utilizzando gli **stessi processi e strumenti usati per installare gli aggiornamenti di sicurezza dalla prima installazione del sistema operativo**. Per ulteriori informazioni, consultare [Appendice](#).

Installare la chiave ESU

Dopo aver installato l'aggiornamento delle licenze ESU, è possibile installare la chiave di licenza ESU corretta per Anno1/Anno2/Anno3. ***È richiesta una nuova chiave ogni anno per ciascuno dei tre anni in cui si partecipa a ESU.***


Nota: Prima di installare la chiave ESU è necessario installare sul dispositivo l'aggiornamento della licenza ESU.

A seconda del proprio ambiente, sono disponibili metodi diversi per distribuire la chiave ESU. Un metodo è una distribuzione locale in cui la chiave viene inserita manualmente su ogni dispositivo. Altri metodi includono una distribuzione da remoto che utilizza lo strumento Microsoft VAMT o uno script personalizzato che viene inserito in ogni dispositivo. EFI si aspetta che ciascun cliente sappia se sia possibile, per i propri dispositivi, utilizzare uno dei metodi di distribuzione da remoto.

Distribuzione locale

Installare la chiave prodotto ESU Anno 1, Anno 2 o Anno 3 utilizzando **slmgr**:

- 1 Aprire la finestra **cmd** come Amministratore.
- 2 Eseguire "**slmgr/ipk <ESU Licensing key>**"
- 3 Verificare che la chiave prodotto sia stata installata correttamente.



La chiave non richiede attivazione.

Esempio di esecuzione di slmgr all'interno di script

I clienti che gestiscono i dispositivi con script personalizzati possono eseguire il seguente comando:

```
cscript c:\windows\system32\slmgr.vbs/ipk <Your ESU Licensing Key>
```

Esempio di script PowerShell


```
$productkey = "Your ESU Licensing Key"  
  
Write-Host "Installing product key $productKey..."  
  
$licensingService = Get-WmiObject -Query 'SELECT * FROM SoftwareLicensingService'  
  
$licensingService.InstallProductKey($productKey)  
  
$licensingService.RefreshLicenseStatus()
```

Installare gli aggiornamenti di sicurezza di ESU

Installare i pacchetti di aggiornamento di sicurezza ESU nello stesso modo in cui si installano gli attuali aggiornamenti di sicurezza. Per ulteriori informazioni, consultare [Appendice](#).

Risoluzione dei problemi

- 1 Verificare lo stato della licenza di SKU ESU.
 - a Aprire il prompt cmd.
 - b Eseguire "**slmgr/dlv**".
 - c I tasti installati correttamente produrranno un risultato che indica '*[[tipo di PRODOTTO]-ESU-AnnoX aggiunta per [EDIZIONE]*'
 - d L'indicazione Senza licenza nello stato di licenza è normale e non indica la presenza di un problema.



```
Windows Script Host

Software licensing service version: 6.1.7601.17514

Name: Windows(R) 7, Client-FES-ESU-Year1 add-on for
Professional,ProfessionalE,ProfessionalN,Ultimate,UltimateE,UltimateN
Description: Windows Operating System - Windows(R) 7, VOLUME_MAK channel
Activation ID: a19fb49b-85ee-4681-bb06-465cae0c5cb4
Application ID: 55c92734-d682-4d71-983e-d6ec3f16059f
Extended PID: 55041-00178-927-821003-03-1033-7601.0000-2832019
Installation ID: 016760987106832115695184133040192310088142454405553351
Processor Certificate URL: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=88338
Machine Certificate URL: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=88339
Use License URL: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=88341
Product Key Certificate URL: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=88340
Partial Product Key: QBQV7
License Status: Unlicensed
Remaining Windows rearm count: 1
Trusted time: 10/10/2019 2:36:36 PM

Name: Windows(R) 7, Enterprise edition
Description: Windows Operating System - Windows(R) 7, VOLUME_KMSCLIENT channel
Activation ID: ae2ee509-1b34-41c0-acb7-6d4650168915
Application ID: 55c92734-d682-4d71-983e-d6ec3f16059f
Extended PID: 00392-00170-918-500000-03-1033-7601.0000-0232014
Installation ID: 00525020955014171540006521131280180127822400154159951
Partial Product Key: HVT HH
License Status: Licensed
Volume activation expiration: 254940 minute(s) (177 day(s))
Remaining Windows rearm count: 1
Trusted time: 10/10/2019 2:36:37 PM

Key Management Service client information
Client Machine ID (CMID): 0f39af75-90fb-4143-9214-90989c94ee09
KMS machine name from DNS: sppkms02.ntdev.corp.microsoft.com:1688
KMS machine extended PID: 03612-00206-002-835002-03-1033-17686.0000-1592018
Activation interval: 120 minutes
Renewal interval: 10080 minutes
KMS host caching is enabled

OK
```

Appendice

Installazione dei prerequisiti e degli aggiornamenti di sicurezza ESU

Esistono diversi modi per installare questi aggiornamenti; il metodo utilizzato dovrà essere coerente con il processo attualmente in uso per installare gli aggiornamenti. Ogni articolo può avere un KB associato. Il metodo attualmente utilizzato può comprendere una delle seguenti opzioni:

- Strumento di gestione dell'attivazione del volume (VAMT)
- Gestione della configurazione del centro di sistema (SCCM)
- Servizi di aggiornamento del server di Windows (WSUS)
- Aggiornamento Windows (WU)
- Uso manuale degli script
- Strumenti di terze parti (attualmente in uso per l'installazione degli aggiornamenti)

Note importanti:

L'aggiornamento della licenza ESU deve essere installato per primo. Non installare la chiave ESU prima di installare l'aggiornamento della licenza!

L'accesso alle risorse Microsoft per la sostituzione degli aggiornamenti di sicurezza verrà interrotto alla scadenza del termine specificato. Se i file scaricati durante l'iscrizione al programma di aggiornamento della sicurezza estesa vengono persi, danneggiati o resi inutilizzabili in altro modo dopo la scadenza della registrazione, è necessario effettuare nuovamente la registrazione per ottenere l'accesso.

EFI consiglia vivamente di eseguire un backup completo dell'immagine del sistema dopo il download e l'installazione degli aggiornamenti di sicurezza Microsoft più recenti.