Pomoc programu Fiery JobFlow Pro

© 2026 Fiery, LLC. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu.

8 lutego 2026

Spis treści

Fiery JobFlow Pro 5

Instalacja oprogramowania Fiery JobFlow Pro 6
Aktywacja licencji Fiery JobFlow Pro 6

Konfigurowanie Fiery JobFlow Pro 7
Konfigurowanie ustawień konta 7
Wyświetlanie informacji o licencji 7
Kontakt z działem pomocy technicznej 8
Zmiana ustawień wyświetlania 8
Wylogowywanie się z Fiery JobFlow Pro 8

Korzystanie z aplikacji Fiery JobFlow Pro 9
Obszar roboczy Fiery JobFlow Pro 9
Karta Strona główna 10
Karta Przepływy 10
Karta Zadania 10
Karta Lokalizacje 12
Karta Usługi 16
Karta Ustawienia 17

Tworzenie przepływu pracy przy użyciu JobFlow Pro Editor 19
Ponowne uruchamianie Fiery JobFlow Pro Editor 19
Otwieranie JobFlow Pro Editor 19
Przestrzeń robocza JobFlow Pro Editor 19
Tworzenie przepływu pracy 20
Wdrażanie przepływów pracy 23
Usuwanie przepływu pracy 24

Rozwiązywanie problemów z Fiery JobFlow Pro 25

Fiery JobFlow Pro

Fiery JobFlow Pro to działające w oknie przeglądarki rozwiązanie do obsługi przepływu pracy fazy prepress, które tworzy przepływy pracy, łącząc różne węzły i automatyzując zadania. Umożliwia projektowanie niestandardowych przepływów pracy przy użyciu zestawu węzłów, w tym narzędzi do łączenia, duplikowania i dzielenia stron oraz innych podstawowych funkcji prepress.

Istnieje możliwość zintegrowania asystentów AI, aby usprawnić przepływy pracy, wdrożyć narzędzia automatyzacji i rozwiązywać problemy.

Fiery JobFlow Pro wymaga posiadania licencji i ważnego konta Fiery przez administratora głównego.

Dostępne są bezpłatne 30-dniowe i 90-dniowe wersje próbne aplikacji Fiery JobFlow Pro. Po zakończeniu okresu próbnego konieczna jest aktywacja licencji na oprogramowanie Fiery JobFlow Pro.

Instalacja oprogramowania Fiery JobFlow Pro

Fiery JobFlow Pro można zainstalować za pomocą programu Fiery Software Manager jako skrót na pulpicie do aplikacji działającej w oknie przeglądarki.

Aby uzyskać informacje na temat instalowania aplikacji Fiery JobFlow Pro, zob. https://www.fiery.com/jobflowpro.

Aktywacja licencji Fiery JobFlow Pro

Oprogramowanie Fiery JobFlow Pro wymaga licencji, którą należy aktywować na stronie głównej Fiery JobFlow Pro.

1. Zaloguj się do Fiery JobFlow Pro jako administrator i wpisz **Fiery.1** w polu **Hasło**.

   Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa administrator musi zmienić domyślne hasło administratora przed kontynuowaniem.

2. Kliknij przycisk **Dodaj licencję** w oknie, które pojawi się na karcie **Strona główna**.
3. Na stronie **Aktywacja licencji** kliknij pozycję **Aktywuj**, a następnie kliknij pozycję **Kontynuuj**, aby wyrazić zgodę na warunki i postanowienia umowy licencyjnej.
4. Wpisz swój kod aktywacji licencji (LAC) w polu, a następnie kliknij **Kontynuuj**.
5. Kliknij pozycję **Aktywuj**.
6. Kliknij przycisk **Zakończ**.
7. Wróć do strony głównej Fiery JobFlow Pro i odśwież stronę, aby uzyskać dostęp do licencjonowanej wersji.

Konfigurowanie Fiery JobFlow Pro

Fiery JobFlow Pro można skonfigurować po zalogowaniu się jako administrator.

Po zalogowaniu się do konta Fiery JobFlow Pro możesz wyświetlić swój profil, który zawiera informacje o licencji i oprogramowaniu, łącze do pomocy technicznej oraz opcje umożliwiające zmianę ustawień.

Aby wylogować się z konta Fiery JobFlow Pro, możesz wybrać opcję **Wyloguj się**.

Konfigurowanie ustawień konta

Administrator może konfigurować ustawienia profili kont aplikacji Fiery JobFlow Pro.

1. Zaloguj się do Fiery JobFlow Pro jako administrator.
2. Kliknij ikonę profilu w prawym górnym narożniku ekranu.
3. Wybierz jedną z następujących opcji stosownie do potrzeb:
   - **Licencja** — umożliwia wyświetlenie aktywowanej licencji i daty jej wygaśnięcia. Można również skopiować licencję, aby w razie potrzeby udostępnić ją działowi pomocy technicznej.
   - **Pomoc techniczna** — zawiera łącze umożliwiające dostęp do dział pomocy technicznej.
   - **Ciemny motyw** — zmienia wygląd aplikacji, przełączając Fiery JobFlow Pro na tryb ciemny.
   - **Wyloguj się** — umożliwia wylogowanie z Fiery JobFlow Pro.

Wyświetlanie informacji o licencji

Możesz uzyskać dostęp do szczegółów aktywowanej licencji na oprogramowanie Fiery JobFlow Pro i je wyświetlić.

1. Kliknij ikonę profilu w prawym górnym narożniku ekranu.
2. Wybierz opcję **Licencja**.

   Możesz wyświetlić datę wygaśnięcia licencji i kod licencji.
3. Skopiuj kod licencji, jeśli jest to wymagane z jednego z następujących powodów:
   - Dział pomocy technicznej prosi o udostępnienie kodu licencji.
   - Chcesz przenieść kod licencji do innego użytkownika.
4. (Opcjonalnie) kliknij przycisk **Dezaktywuj**, aby dezaktywować kod licencji.

   Uwaga: Przed przypisaniem licencji nowemu użytkownikowi kod licencji należy dezaktywować.

Kontakt z działem pomocy technicznej

Można wyświetlić informacje kontaktowe działu pomocy technicznej w celu uzyskania pomocy związanej z aplikacją Fiery JobFlow Pro.

1. Kliknij ikonę profilu w prawym górnym narożniku ekranu.
2. Kliknij opcję **Pomoc techniczna**, aby wyświetlić informacje kontaktowe.

Zmiana ustawień wyświetlania

Aplikacja Fiery JobFlow Pro może być używana w trybie jasnym lub ciemnym.

1. Kliknij ikonę profilu w prawym górnym narożniku ekranu.
2. Kliknij opcję **Tryb ciemny**, aby zmienić wygląd aplikacji Fiery JobFlow Pro.

Wylogowywanie się z Fiery JobFlow Pro

Można wylogować się z Fiery JobFlow Pro po zakończeniu sesji.

1. Kliknij ikonę profilu w prawym górnym narożniku ekranu.
2. Kliknij opcję **Wyloguj się**.

Korzystanie z aplikacji Fiery JobFlow Pro

Po zainstalowaniu aplikacja Fiery JobFlow Pro pełni funkcję serwera i można uzyskać do niej dostęp za pomocą skrótu, który jest tworzony automatycznie na pulpicie komputera podczas instalacji.

Do uzyskania dostępu do serwera Fiery JobFlow Pro z innego komputera klienckiego potrzebny jest adres IP lub nazwa domeny komputera, na którym zainstalowano aplikację Fiery JobFlow Pro. Można połączyć się z serwerem Fiery JobFlow Pro przez przeglądarkę. Jeśli adres IP serwera Fiery JobFlow Pro nie jest znany, należy zapytać o niego administratora Fiery JobFlow Pro.

Uwaga: Podczas procesu instalacyjnego instalator aplikacji Fiery JobFlow Pro automatycznie sprawdza, czy preferowany port sieciowy (8888) jest dostępny. Jeśli preferowany port sieciowy jest dostępny, można nawiązać połączenie z serwerem Fiery JobFlow Pro z innego komputera przy użyciu następującego adresu URL: **https://<ip address>:8888/jobflowpro/signin**. Jeśli został wybrany alternatywny port, można nawiązać połączenie za pośrednictwem następującego adresu URL: **https://<ip address>:8889/jobflowpro/signin**.

Obszar roboczy Fiery JobFlow Pro

Aplikacja Fiery JobFlow Pro jest wyświetlana w oknie przeglądarki.

Okno główne wyświetla określone karty ekranu Fiery JobFlow Pro i dostępne przepływy pracy, które można wykorzystać do obsługi zadań.

Aby dodać przepływ pracy, zob Tworzenie przepływu pracy na stronie 20.

Okno główne programu Fiery JobFlow Pro zawiera następujące obszary:

- Menu Profil — umożliwia wyświetlenie profilu, który zawiera informacje o licencji i oprogramowaniu, łącze do pomocy technicznej oraz opcje umożliwiające zmianę ustawień.
- Okienko Przepływ pracy — wyświetla dostępne przepływy pracy do przetwarzania zadań.
- Pasek boczny — wyświetla przyciski nawigacyjne dla następujących kart:
  - **Strona główna** — zawiera strefę upuszczania dla dostępnych przepływów pracy.
  - **Przepływy** — umożliwia wyświetlanie przepływów pracy i zarządzanie nimi za pomocą aplikacji Fiery JobFlow Pro Editor.
  - **Zadania** — wyświetla pełną listę zadań, z poziomu której można wyświetlać historię zadań, wyszukiwać w niej i zarządzać nią.
  - **Lokalizacje** — umożliwia zarządzanie w jednym miejscu wszystkimi lokalizacjami, takimi jak strefy upuszczania, foldery podręczne i serwery Fiery.
  - **Usługi** — umożliwia zarządzanie usługami ChatGPT, Claude lub MQTT.
  - **Ustawienia** — umożliwia dostęp do ustawień profilu i zarządzanie nimi. Możesz również otworzyć kartę **Ustawienia**, wybierając opcję **Ustawienia** z menu profilu.

Karta Strona główna

Przepływy pracy utworzone w aplikacji JobFlow Pro Editor są wyświetlane na karcie **Strona główna**. W celu przetworzenia zadania można upuścić pliki do określonego przepływu pracy w strefie upuszczania.

Na karcie **Strona główna** znajdują się następujące obszary:

- **Strefy upuszczania** — umożliwia przetwarzanie zadań przy użyciu różnych przepływów pracy utworzonych w aplikacji JobFlow Pro Editor. Można przeglądać lub przeciągać pliki z folderów na komputerze lokalnym.
- **Wyszukaj przepływy** — umożliwia wyszukiwanie strefy upuszczania według nazwy lub opisu.

Karta Przepływy

JobFlow Pro Editor umożliwia wyświetlanie przepływów pracy, edytowanie i tworzenie ich oraz zarządzanie nimi.

Na karcie **Przepływy** znajdują się następujące obszary:

- **Edytuj przepływ** — otwiera JobFlow Pro Editor dla określonego przepływu pracy.
- **Wyszukaj przepływy** — umożliwia wyszukiwanie przepływów pracy według nazwy lub opisu.
- **Utwórz przepływ** — otwiera JobFlow Pro Editor.
- Ikona pobierania (⭳) – umożliwia pobranie pliku JSON dla określonego przepływu pracy.

Karta Zadania

Można wyświetlać zadania dodane z wykorzystaniem strefy upuszczania lub folderu podręcznego i zarządzać nimi.

Karta **Zadania** umożliwia dostosowanie wyświetlanych informacji dotyczących danego zadania i zawiera następujące nagłówki kolumn:

- **ID** — wyświetla identyfikator zadania.
- **Nazwa** — wyświetla nazwę zadania.
- **Moduł** — wyświetla ostatni węzeł używany w przepływie pracy i stosowany do zadania.
- **Przepływ pracy** — wyświetla nazwę przepływu pracy używanego przez zadanie.
- **Lokalizacja** — informuje o tym, czy zadanie zostało dodane z wykorzystaniem strefy upuszczania czy folderu podręcznego.
- **Stan** — wyświetla stan zadania.
- **Data** — wyświetla datę i godzinę przetworzenia zadania.

Wybieranie nagłówków kolumn w celu wyświetlenia informacji o zadaniach

Można zmieniać kolumny wyświetlane w okienku karty **Zadania**.

1 Kliknij ikonę kolumny (▥).

2 Wybierz informacje o zadaniu, które mają być wyświetlane, zaznaczając lub usuwając zaznaczenie pól wyboru nagłówków kolumn.

3 Kliknij ponownie ikonę kolumny (), aby zamknąć listę.

Wyszukiwanie zadania

W karcie **Zadania** można wyszukiwać według wielu kryteriów (kolumn) jednocześnie.

1 Wprowadź wszystkie lub wybrane kryteria wyszukiwania dla kolumn z polem tekstowym.

2 Zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru stosownie do żądanych informacji o zadaniu:

- **Wszystkie** — wyświetla wszystkie zadania.
- **Powodzenie** — wyświetla wszystkie zadania, które zakończyły się pomyślnie.
- **Przetworzone** — wyświetla wszystkie zadania, które zostały przetworzone.
- **Przetwarzane** — wyświetla wszystkie zadania, które są przetwarzane.
- **Błąd** — wyświetla wszystkie zadania z błędami.

3 Wybierz jedno z następujących ustawień dotyczących kolumn wyświetlających informacje o dacie.

- **Dzisiaj** — wyświetla zadania przetworzone w bieżącym dniu.
- **Ostatnie 7 dni** — wyświetla zadania przetworzone w ciągu ostatnich siedmiu dni.
- **Ostatnie 30 dni** — wyświetla zadania, które zostały przetworzone w ciągu ostatnich 30 dni.
- **30 do 60 dni** — wyświetla zadania przetworzone w ciągu ostatnich 30 do 60 dni.
- **60 do 90 dni** — wyświetla zadania przetworzone w ciągu ostatnich 60 do 90 dni.
- **Ponad 90 dni** — tutaj wyświetlane są zadania, które zostały przetworzone w okresie ponad 90 dni.

Wyświetlanie podsumowania zadania

Można wyświetlać poprzednie akcje dotyczące zadania wraz z datą i sygnaturą czasową.

1 Przejdź do żądanego zadania.

2 Kliknij ikonę Widok ().

Wyświetlanie zadania

Można wyświetlić zadanie będące w stanie Przetworzone lub Powodzenie.

1 Przejdź do żądanego zadania.

2 Kliknij ikonę Widok ( ).

Uwaga:

Jeśli zadanie jest w stanie Błąd lub Przetwarzane, ikona Widok jest nieaktywna.

Usuwanie zadań

Można usunąć jedno lub wiele wybranych zadań.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Zaznacz pole wyboru w wierszu nagłówka kolumny, aby zaznaczyć wszystkie zadania na liście.
- Zaznacz jedno lub wiele pól wyboru obok zadań, które chcesz usunąć.

2 Kliknij ikonę Usuń ( ), aby usunąć wybrane zadania.

3 Kliknij przycisk **Usuń** w wyświetlonym oknie.

Karta Lokalizacje

Karta **Lokalizacje** umożliwia zarządzanie lokalizacjami plików wejściowych używanych do przetwarzania zadań. Można dodawać, edytować i usuwać lokalizacje stref upuszczania, folderów podręcznych i serwera Fiery.

Karta **Lokalizacje** zawiera następujące karty:

- **Strefa upuszczania** — wyświetla dostępne strefy upuszczania na karcie **Strona główna** aplikacji Fiery JobFlow Pro.
- **Folder podręczny** — wyświetla dostępne foldery podręczne używane w ramach wdrożonego przepływu pracy.
- **Serwer Fiery** — wyświetla dostępny serwer Fiery używany w ramach wdrożonego przepływu pracy.

  Uwaga: Aplikacja Fiery JobFlow Pro jest dostępna dla serwerów Fiery z systemem Windows i Linux.

  - Serwery z systemem Windows: oprogramowanie systemowe Fiery w wersji FS400 Pro lub nowszej.
  - Serwery Fiery z systemem Linux: oprogramowanie systemowe Fiery w wersji FS400 lub nowszej (wymaga opcjonalnego pakietu Automation Package).

Karta Strefa upuszczania

Strefy upuszczania znajdują się na karcie **Strona główna** aplikacji Fiery JobFlow Pro. Można przeciągać pliki do strefy upuszczania, aby rozpocząć przetwarzanie zadania w ramach przepływu pracy.

Dodawanie strefy upuszczania

Można dodać strefę upuszczania w celu przetworzenia zadania w przepływie pracy.

1 Na karcie **Lokalizacje** kliknij pozycję **Strefa upuszczania**.

2 Kliknij przycisk **Dodaj strefę upuszczania**.

3 Wpisz nazwę strefy upuszczania.

4 (Opcjonalnie) wprowadź opis strefy upuszczania.

5 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Wyszukiwanie strefy upuszczania

Strefę upuszczania można wyszukać według jej nazwy lub opisu.

1 Na karcie **Lokalizacje** kliknij pozycję **Strefa upuszczania**.

2 Wykonaj jedną lub obie z następujących czynności:

- Wprowadź nazwę strefy upuszczania w polu **Nazwa**.
- Wprowadź opis strefy upuszczania w polu **Opis**.

Edytowanie strefy upuszczania

Można edytować opis istniejącej strefy upuszczania.

1 Na karcie **Lokalizacje** kliknij pozycję **Strefa upuszczania**.

2 Kliknij ikonę Edytuj ( ).

3 Edytuj tekst w polu **Opis**.

4 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Usuwanie strefy upuszczania

Można usunąć strefę upuszczania.

1 Na karcie **Lokalizacje** kliknij pozycję **Strefa upuszczania**.

2 Kliknij ikonę Usuń ( ).

Uwaga: Strefę upuszczania można usunąć tylko wtedy, gdy nie zawiera ona żadnych zadań.

3 Kliknij przycisk **Usuń strefę upuszczania**.

Karta Folder podręczny

Foldery podręczne w aplikacji Fiery JobFlow Pro zapewniają szybką, zautomatyzowaną metodę przesyłania plików do przepływu pracy obejmującego folder podręczny.

Dodawanie foldera podręcznego

Można dodać folder podręczny jako część procesu w przepływie pracy.

1. Na karcie **Lokalizacje** kliknij pozycję **Folder podręczny**.
2. Kliknij przycisk **Dodaj folder podręczny**
3. Wpisz nazwę folderu podręcznego.
4. (Opcjonalnie) wprowadź opis folderu podręcznego.
5. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Wyszukiwanie folderu podręcznego

Folder podręczny można wyszukać według jego nazwy, lokalizacji lub opisu.

1. Na karcie **Lokalizacje** kliknij pozycję **Folder podręczny**.
2. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:
   - Wprowadź nazwę folderu podręcznego w polu **Nazwa**.
   - Wprowadź lokalizację folderu podręcznego w polu **Lokalizacja**.
   - Wprowadź opis folderu podręcznego w polu **Opis**.

Edytowanie folderu podręcznego

Można edytować opis folderu podręcznego.

1. Na karcie **Lokalizacje** kliknij pozycję **Folder podręczny**.
2. Kliknij ikonę Edytuj ( ).
3. Edytuj tekst w polu **Opis**.
4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Usuwanie folderu podręcznego

Można usunąć folder podręczny.

1. Na karcie **Lokalizacje** kliknij pozycję **Folder podręczny**.
2. Kliknij ikonę Usuń ( ).

   Uwaga: Folder podręczny można usunąć tylko wtedy, gdy nie jest używany.
3. Kliknij przycisk **Usuń folder podręczny**.

Karta Serwer Fiery

Do przepływu pracy można dodać serwer Fiery, konfigurując węzeł tak, aby przesyłał zadanie do kolejki określonego serwer Fiery, stosując wstępnie zdefiniowane ustawienia zawarte w ustawieniach wstępnych serwera lub aplikacji Fiery JobExpert.

Uwaga: Aplikacja Fiery JobFlow Pro jest dostępna dla serwerów Fiery z systemem Windows i Linux.

- Serwery z systemem Windows: oprogramowanie systemowe Fiery w wersji FS400 Pro lub nowszej.
- Serwery Fiery z systemem Linux: oprogramowanie systemowe Fiery w wersji FS400 lub nowszej (wymaga opcjonalnego pakietu Automation Package).

Dodawanie serwera Fiery

Można dodać serwer Fiery jako część procesu w przepływie pracy.

1. Na karcie **Lokalizacje** kliknij pozycję **Serwer Fiery**.
2. Kliknij przycisk **Dodaj serwer Fiery**.
3. Wpisz adres IP serwera Fiery.
4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Wyszukiwanie serwera Fiery

Serwer Fiery można wyszukać wg adresu IP, nazwy serwera Fiery, nazwy produktu lub stanu.

1. Na karcie **Lokalizacje** kliknij pozycję **Serwer Fiery**.
2. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:
   - Wprowadź adres IP serwera Fiery w polu **Adres IP**.
   - Wprowadź nazwę serwera Fiery w polu **Nazwa**.
   - Wprowadź nazwę produktu serwera Fiery w polu **Produkt**.
   - Wprowadź stan serwera Fiery, na przykład Online lub Offline, w polu **Stan**.

Usuwanie serwera Fiery

Można usunąć serwer Fiery.

1. Na karcie **Lokalizacje** kliknij pozycję **Serwer Fiery**.
2. Kliknij ikonę Usuń ( ).

   Uwaga: Serwer Fiery można usunąć tylko wtedy, gdy nie jest używany.
3. Kliknij przycisk **Usuń**.

Karta Usługi

Możesz wyświetlać zadania i zarządzać nimi z wykorzystaniem usług asystenta AI.

Dostępne usługi asystenta AI obejmują:

- **ChatGPT** — integracja usługi ChatGPT wprowadza konwersacyjną sztuczną inteligencję do automatyzacji druku, umożliwiając interakcje w języku naturalnym z oprogramowaniem Fiery JobFlow Pro i serwerami Fiery w celu tworzenia zautomatyzowanych przepływów pracy, zarządzania nimi i rozwiązywania związanych z nimi problemów bez specjalistycznej wiedzy programistycznej. Implementacja usługi ChatGPT zapewnia dostęp do rozwiązań w zakresie automatyzacji, zmniejsza wymagania szkoleniowe i umożliwia korzystanie z pomoc sztucznej inteligencji podczas rozwiązywania problemów i optymalizowania.
- **Claude** — integracja usługi Claude wprowadza konwersacyjną sztuczną inteligencję do automatyzacji druku, umożliwiając interakcje w języku naturalnym z oprogramowaniem Fiery JobFlow Pro i serwerami Fiery w celu tworzenia zautomatyzowanych przepływów pracy, zarządzania nimi i rozwiązywania związanych z nimi problemów bez specjalistycznej wiedzy programistycznej. Implementacja usługi Claude zapewnia dostęp do rozwiązań w zakresie automatyzacji, zmniejsza wymagania szkoleniowe i umożliwia korzystanie z pomoc sztucznej inteligencji podczas rozwiązywania problemów i optymalizowania.
- **MQTT** — serwer MQTT może odbierać aktualizacje stanu w czasie rzeczywistym ze wszystkich węzłów Fiery JobFlow Pro w przepływie pracy za pośrednictwem protokołów przesyłania wiadomości zgodnych ze standardami branżowymi, poprawiając widoczność przepływu pracy i usprawniając zarządzanie systemem w środowiskach produkcji drukarskiej. Integracja z serwerem MQTT ułatwia klientom skuteczne monitorowanie procesów produkcji drukarskiej i zarządzanie nimi.

Dodawanie usługi ChatGPT

Fiery JobFlow Pro wykorzystuje funkcje oparte na sztucznej inteligencji ChatGPT, zachowując jednocześnie pełną kontrolę nad danymi i użytkowaniem.

Uwaga: Do korzystania z usług ChatGPT w aplikacji wymagany jest zakupiony wcześniej klucz API.

ChatGPT można dodać jako usługę do przepływów pracy.

1. Na karcie **Usługi** kliknij **Dodaj usługę** dla pozycji ChatGPT.
2. Wprowadź klucz API OpenAI
3. Kliknij przycisk **Dodaj**.

Dodawanie usługi Claude

Fiery JobFlow Pro wykorzystuje funkcje oparte na sztucznej inteligencji Claude, zachowując jednocześnie pełną kontrolę nad danymi i użytkowaniem.

Uwaga: Do korzystania z usług Claude w aplikacji wymagany jest zakupiony wcześniej klucz API.

Claude można dodać jako usługę do przepływów pracy.

1. Na karcie **Usługi** kliknij **Dodaj usługę** dla pozycji Claude.

2 Wprowadź klucz API Anthropic.

3 Kliknij przycisk **Dodaj**.

Dodawanie usługi MQTT

Fiery JobFlow Pro wykorzystuje MQTT do obsługi komunikatów w czasie rzeczywistym dla urządzeń IoT.

MQTT można dodać jako usługę do przepływów pracy.

1 Na karcie **Usługi** kliknij **Dodaj usługę** dla pozycji MQTT.

2 Wpisz adres URL brokera protokołu MQTT.

3 (Opcjonalnie) kliknij przycisk przełączania i wpisz nazwę użytkownika oraz hasło, jeśli są wymagane.

4 Kliknij przycisk **Dodaj**.

Karta Ustawienia

Możesz dostosować ustawienia aplikacji Fiery JobFlow Pro na karcie **Ustawienia**.

Na karcie **Ustawienia** można zarządzać ustawieniami zadań, preferowanym językiem oraz tworzeniem kopii zapasowej i przywracaniem danych aplikacji Fiery JobFlow Pro.

Dostęp do karty **Ustawienia** można uzyskać z poziomu paska bocznego lub ikony profilu Fiery JobFlow Pro w prawym górnym rogu.

Zmiana hasła do Fiery JobFlow Pro

Po zainstalowaniu aplikacji Fiery JobFlow Pro można zmienić hasło. Hasło jest takie samo jak w przypadku Fiery JobFlow Pro Editor i można je zmienić w dowolnym momencie.

1 Na karcie **Ustawienia** kliknij opcję **Zmień hasło**.

2 Wpisz bieżące hasło.

3 Wpisz nowe hasło.

Uwaga: W polu **Nowe hasło** można wpisać znaki alfanumeryczne i specjalne. Limit możliwych do wprowadzenia znaków wynosi 20.

4 Wpisz ponownie hasło, aby potwierdzić.

5 Kliknij przycisk **Zaktualizuj hasło**

Usuwanie zadań z obszaru roboczego

Zadania, w tym zadania ukończone, zakończone niepowodzeniem i w kolejce, można usuwać z obszaru roboczego Fiery JobFlow Pro za pomocą opcji **Usuń zadania**.

1 Na karcie **Ustawienia** kliknij opcję **Usuń**.

Uwaga: Jeśli zadania są obecnie przetwarzane, przed ich usunięciem upewnij się, że wszystkie aktywne zadania zostały wydrukowane.

2 Kliknij przycisk **Usuń**.

Ponowne uruchamianie Fiery JobFlow Pro Editor

Można ponownie uruchomić aplikację Fiery JobFlow Pro.

1 Na karcie **Ustawienia** kliknij opcję **Uruchom ponownie**.

2 Kliknij przycisk **Uruchom ponownie**.

Tworzenie kopii zapasowej lub przywracanie danych aplikacji Fiery JobFlow Pro

Fiery JobFlow Pro umożliwia tworzenie kopii zapasowych i przywracanie utworzonych przepływów pracy i ustawień konta.

- Na karcie **Ustawienia** wybierz jedną z następujących opcji:
  - Kliknij opcję **Kopia zapasowa**, aby utworzyć kopię zapasową danych przepływów pracy JobFlow Pro Editor, węzłów innych firm oraz menedżera JobFlow Pro.
  - Kliknij opcję **Przywróć**, aby przywrócić dane z kopii zapasowej z pliku .zip.

Tworzenie przepływu pracy przy użyciu JobFlow Pro Editor

Przepływy pracy można tworzyć przy użyciu JobFlow Pro Editor.

JobFlow Pro Editor to wizualny edytor przepływów pracy, którego można użyć do zautomatyzowania przetwarzania zadań.

Ponowne uruchamianie Fiery JobFlow Pro Editor

Można ponownie uruchomić aplikację Fiery JobFlow Pro.

1. Na karcie **Ustawienia** kliknij opcję **Uruchom ponownie**.
2. Kliknij przycisk **Uruchom ponownie**.

Otwieranie JobFlow Pro Editor

Można otworzyć aplikację JobFlow Pro Editor, aby tworzyć i wdrażać przepływy pracy.

Przed rozpoczęciem należy zalogować się do obszaru roboczego aplikacji JobFlow Pro Manager. Wymagana jest kod aktywowanej licencji.

1. Na karcie **Przepływy** wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Kliknij opcję **Utwórz przepływ**, aby utworzyć nowy przepływ pracy.
   - Kliknij opcję **Edytuj przepływ** w istniejącym przepływie pracy, który chcesz edytować.

   W przeglądarce otworzy się nowa karta.
2. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.
3. Kliknij przycisk **Zaloguj**.

Przestrzeń robocza JobFlow Pro Editor

Przestrzeń robocza aplikacji JobFlow Pro Editor umożliwia tworzenie przepływów pracy.

JobFlow Pro Editor zawiera następujące obszary:

- Paleta — wyświetla listę węzłów dostępnych dla przepływu pracy. Węzły można również filtrować, wpisując tekst w polu **filtruj węzły**. Można również zwijać i rozwijać kategorie węzłów, klikając przycisk **Zwiń wszystkie kategorie** lub **Rozwiń wszystkie kategorie**.
- Obszar roboczy — umożliwia tworzenie nowych przepływów pracy lub edycję istniejących przepływów pracy.
  - Karty przepływów pracy — wyświetla nazwy utworzonych kolejności zadań. Za pomocą strzałek można przewijać dostępne karty i dodawać nowe przepływy pracy.
  - Narzędzia widoku — służą do powiększania i pomniejszania obszaru roboczego. Można również kliknąć przycisk **Przełącz nawigatora**, aby wyświetlić przegląd całej przestrzeni roboczej.
- Pasek boczny — zapewnia dodatkowe informacje o węzłach przepływu pracy.
  - Karta **Informacje** — zawiera informacje o obszarze roboczym, w tym szczegółowe informacje o węźle.
  - Karta **Pomoc** — zawiera ogólny przegląd wybranego węzła.
  - Karta **Debugowanie** — wyświetla informacje dotyczące dobugowania.
  - Karta **Konfiguracja** — wyświetla listę węzłów konfiguracji, które są zorganizowane według ich zakresu.

Tworzenie przepływu pracy

Za pomocą węzłów można utworzyć przepływ pracy do użycia w aplikacji Fiery JobFlow Pro.

1. Kliknij ikonę **Dodaj przepływ** (+), aby dodać przepływ pracy.
2. Przeciągnij węzły z palety do przepływu pracy.
3. (Opcjonalnie) skonfiguruj poszczególne węzły zgodnie z wymaganiami.
4. Połącz węzły, dodając przewody.
5. (Opcjonalnie) wybierz tryb wdrażania, jeśli przepływ pracy jest gotowy do udostępnienia.

Węzły JobFlow Pro Editor

Węzły w aplikacji JobFlow Pro Editor można przeciągać do obszaru roboczego w celu utworzenia przepływu pracy.

Dostępność niektórych węzłów do użycia w przepływie pracy zależy od zainstalowanych usług.

W tabeli podano listę węzłów dostępnych w JobFlow Pro Editor.

Kategorie węzłów	Węzły	Opis
jobflow location	**location-dropzone**	Stale monitoruje wyznaczony folder strefy upuszczania pod kątem nowych plików przychodzących i przetwarza je przed przejściem do następnego węzła w przepływie pracy.

Kategorie węzłów	Węzły	Opis
	location-hotfolder	Obserwuje określony folder podręczny pod kątem nowych plików i automatycznie je przetwarza.
jobflow common	**flow-end**	Kończy przepływ pracy.
	jobflow-debug	Umożliwia wyświetlenie wybranych komunikatów debugowania wysyłanych do msg.jobflow, msg.jobflow.properties.assistant lub full msg objectdebug.
	helper-group	Zbiera komunikaty przychodzące, grupuje je na podstawie skonfigurowanych właściwości grupowania i sortuje komunikaty na podstawie określonej właściwości w kolejności rosnącej lub malejącej.
jobflow convert	**convert-images**	Konwertuje pliki obrazów do formatu PDF.
	convert-markdown	Konwertuje zawartość Markdown do formatu PDF i umożliwia skonfigurowanie rozmiaru oraz orientacji papieru. **Uwaga:** Aby korzystać z węzła convert-markdown, potrzebna jest zainstalowana przeglądarka Google Chrome.
	convert-office	Konwertuje dokumenty Microsoft Office do formatu PDF. **Uwaga:** Węzeł convert-office obsługuje pakiet LibreOffice w wersji 25.x lub nowszej.
jobflow explain	**explain-content**	Wykorzystuje modele generatywnej sztucznej inteligencji ChatGPT lub Claude do wyodrębniania metadanych z pliku PDF i zapewnia kompleksową analizę zawartości PDF.
	explain-report	Analizuje wyniki walidacji PDF i wykorzystuje generatywne modele sztucznej inteligencji do wyjaśniania wyników raportów dotyczących przebiegu wstępnego PDF w przyjaznym dla użytkownika języku.

Kategorie węzłów	Węzły	Opis
jobflow fiery	**fiery-info**	Łączy się z serwerem Fiery i pobiera informacje o serwerze na podstawie wybranych opcji. **Uwaga:** Odpowiedzi węzła fiery-info nie są wyświetlane na stronie Podsumowanie zadania.
	fiery-job	Łączy się z serwerem Fiery i pobiera właściwości związane z zadaniem dla określonego zadania Fiery na podstawie dostarczonego identyfikatora zadania Fiery.
	fiery-monitor	Łączy się z serwerem Fiery i monitoruje aktualizacje stanu oraz zdarzenia zadań.
	fiery-submit	Przesyła zadanie druku do wybranej kolejki na serwerze Fiery. Po pomyślnym przesłaniu zwracany jest identyfikator zadania.
	fiery-update	Wprowadza zmiany, takie jak drukowanie, wstrzymywanie, anulowanie i duplikowanie zadania druku na serwerze Fiery.
	fiery-impose	Stosuje impozycję wstępnie zdefiniowanych szablonów do zadań druku przetwarzanych przez serwer Fiery. Uwzględnij następujące kwestie: • Do korzystania z węzła fiery-impose wymagana jest licencja Fiery Impose. • Węzeł fiery-impose jest obsługiwany przez oprogramowanie Fiery Command WorkStation w wersji 7.1 lub nowszej.
jobflow pages	**pages-combine**	Łączy wiele plików PDF w jeden dokument PDF.

Kategorie węzłów	Węzły	Opis
	pages-split	Umożliwia podział pliku PDF na podstawie wybranego trybu podziału i określonej liczby stron. Jeśli tryb podziału to **Po każdej n-tej stronie**, plik PDF zostanie podzielony na sekcje, z których każda będzie zawierać określoną liczbę stron. Jeśli tryb podziału to **Po zakresie stron**, plik PDF zostanie podzielony na sekcje po określonej liczbie stron.
	toolbox-profile	Waliduje i przetwarza pliki PDF na podstawie wybranych profili jakości.
	toolbox-quickfix	Przetwarza plik PDF na podstawie konfiguracji w pliku quickfix JSON.
jobflow sense	**ense-preset**	Automatycznie stosuje prawidłowe ustawienia wstępne Fiery dla każdego zadania druku w oparciu o wymagania dokumentu, redukując liczbę błędów drukowania i eliminując konieczność ręcznego wyboru.
	sens-link	Automatyczne przesyła zadania druku do odpowiedniego miejsca docelowego na podstawie wymagań dotyczących dokumentów, eliminując konieczność ręcznego sortowania.
	sens-link-target	Tworzy nazwane miejsce docelowe dla zadań druku kierowanych przez sztuczną inteligencję na podstawie ich zawartości i wymagań.

Wdrażanie przepływów pracy

Po utworzeniu przepływu pracy można wybrać sposób wdrażania przepływów pracy do użycia w aplikacji Fiery JobFlow Pro.

Jeśli przepływ pracy jest zablokowany, co sygnalizuje ikona kłódki, nie zostanie wdrożony.

1 Otwórz przestrzeń roboczą JobFlow Pro Editor.

2 Kliknij przycisk **Wdróż** i wybierz jedną z następujących opcji:

- **Pełne** — wdraża wszystkie przepływy pracy w obszarze roboczym JobFlow Pro Editor.
- **Zmodyfikowane przepływy** — wdraża wszystkie przepływ pracy zawierające zmienione lub zmodyfikowane węzły.

- **Zmodyfikowane węzły** — wdraża zmienione węzły.
- **Zatrzymaj węzły** — zatrzymuje wdrażanie węzłów.
- **Uruchom ponownie węzły** — ponownie uruchamia wszystkie wdrożone węzły.

Usuwanie przepływu pracy

Można usunąć przepływ pracy w przestrzeni roboczej JobFlow Pro Editor.

Usuwać można tylko odblokowane przepływy pracy.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę przepływu pracy.
2. Wybierz opcję **Usuń**.

Rozwiązywanie problemów z Fiery JobFlow Pro

Można rozwiązywać problemy występujące podczas korzystania z aplikacji Fiery JobFlow Pro.

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub pomoc techniczną, zarejestrowani użytkownicy mogą rozpocząć dyskusję za pośrednictwem Fiery Communities.