



Fiery JobFlow installation guide

Fiery JobFlow provides a browser-based prepress workflow that allows you to define and automate repetitive tasks such as PDF conversion, preflight, correction of PDF files, image enhancement, document imposition, job ticketing, and approval.

Fiery JobFlow can be installed on a Windows client computer and activated with a 30-day trial or a licensed software version.

Fiery JobFlow system requirements

For system requirements, see <https://resources.fiery.com/jobflow/specs>.

Fiery JobFlow installation options

Options for Fiery JobFlow installation vary by the type of Fiery server you own.

- For Fiery FS200 Pro or later external servers: Install Fiery JobFlow directly on the Fiery server.
 - (Optional) You can install Fiery JobFlow on a separate Windows client computer instead of directly on the Fiery server.
- **Note:** Most Fiery FS200 Pro and later servers have Fiery JobFlow Base (the free version) pre-installed. If Fiery JobFlow is pre-installed, proceed to [Activate the Fiery JobFlow license](#) on page 2.
- For older Fiery external servers (FS150 Pro, FS100 Pro, System 10, or System 9R2): Install Fiery JobFlow on a separate Windows client computer.
- For all embedded Fiery servers: Install Fiery JobFlow on a separate Windows client computer. The following packages must be installed and activated so the embedded Fiery server can connect to Fiery JobFlow:
 - For Fiery servers FS350 or earlier: Activate the Fiery Productivity Package.
 - For Fiery servers FS400 or later: Activate the Fiery Automation Package.

Fiery Command WorkStation and Fiery Impose must be installed on the same Windows client computer or Fiery server where Fiery JobFlow is installed.

Fiery JobFlow installation

Fiery JobFlow is installed using Fiery Software Manager, which is part of the Fiery Workflow Applications.

- 1 Open Fiery Software Manager and click **Download** next to Fiery JobFlow.



- 2 After the download is complete, click **Install** and follow the on-screen instructions.

If the installation is successful, a Fiery JobFlow shortcut is created on your desktop.

Note: By default, the input location for a job is the Fiery JobFlow SmartFolders. During installation of Fiery JobFlow, the installer automatically detects the drive which has more free space and creates a folder called SmartFolders. Folders are created for each workflow inside the SmartFolders folder.

Activate the Fiery JobFlow license

The full version of Fiery JobFlow requires a license and a valid email address. Fiery JobFlow Base is free for standalone Fiery servers. On embedded Fiery servers, Fiery Productivity Package or Fiery Automation Package must be activated to use Fiery JobFlow Base.

To start the process of upgrading from Fiery JobFlow Base to Fiery JobFlow, do the following:

- 1 Double-click the Fiery JobFlow shortcut on your desktop and create your login information for Fiery JobFlow.
The default username is **Admin**. Create a password that meets the requirements and click **Create password**.
- 2 Enter the IP address or server name of your Fiery server to connect it as the default output device and click **Connect**.
- 3 If Fiery JobFlow Base is activated on your Fiery server, click **Upgrade now**, if you have a License Activation Code (LAC).
- 4 Click **I have a license key**.
- 5 Follow the on-screen instructions in the **License Activation** window.
For more information, click ? (Help) in the upper-right corner.
- 6 Click **Activate**, and then click **Continue** to agree to the terms and conditions of the license agreement.
- 7 Type the License Activation Code (LAC) in the field, and then click **Continue**.
- 8 Click **Activate**.

If the activation requires a restart, you can either click **Restart** to restart now or click **Finish** if you want to activate additional options before restarting. If the activation does not require a restart, just click **Finish**.

Updating Fiery JobFlow

Fiery Software Manager manages updates to Fiery JobFlow. You must update Fiery JobFlow regularly to obtain the latest features, fixes, enhancements, and verification standards. You will have the best user experience when Fiery JobFlow is at the latest version.

Uninstall Fiery JobFlow

The uninstall procedure does not remove any user-created or edited workflows.

To remove user-created or edited workflow files, go to **My Documents > Fiery JobFlow** and delete the workflows.

- 1 Click **Start > Control Panel > Programs > Uninstall a program**.
- 2 Right-click **Fiery JobFlow** and click **Uninstall**.

- 3 Follow the on-screen instructions for removing the software from your computer.

Accessing Fiery JobFlow Help

To access *Fiery JobFlow Help*, sign on to Fiery JobFlow and click **Help** at the bottom left of the Fiery JobFlow webpage.

For additional information or support, registered users may start a discussion through [Fiery Communities](#).



Guide d'installation de Fiery JobFlow

Fiery JobFlow fournit un flux prépresse s'exécutant dans un navigateur qui vous permet de définir et d'automatiser les tâches répétitives, comme la conversion au format PDF, le contrôle en amont, la correction des fichiers PDF, l'amélioration de l'image, l'imposition des documents, les fiches de tâche et les approbations.

Fiery JobFlow peut être installé sur un ordinateur client Windows et activé avec une version d'essai de 30 jours ou une version logicielle sous licence.

Configuration requise pour Fiery JobFlow

Pour plus d'informations sur la configuration requise, voir <https://resources.fiery.com/jobflow/specs>.

Options d'installation de Fiery JobFlow

Les options d'installation de Fiery JobFlow varient selon le type de serveur Fiery que vous possédez.

- Pour les serveurs externes Fiery FS200 Pro ou versions ultérieures : installez Fiery JobFlow directement sur le serveur Fiery.
- (Facultatif) Vous pouvez installer Fiery JobFlow sur un ordinateur client Windows au lieu de l'installer directement sur le serveur Fiery.

Remarque : Fiery JobFlow Base (version gratuite) est préinstallé sur la plupart des serveurs Fiery FS200 Pro et versions ultérieures. Si Fiery JobFlow est préinstallé, passez à la section [Activez la licence Fiery JobFlow](#), à la page 5.

- Pour les serveurs externes Fiery plus anciens (FS150 Pro, FS100 Pro, System 10 ou System 9R2) : installez Fiery JobFlow sur un ordinateur client Windows distinct.
- Pour tous les serveurs Fiery intégrés : installez Fiery JobFlow sur un ordinateur client Windows distinct. Les packages suivants doivent être installés et activés pour que les serveurs intégrés Fiery server puissent se connecter à Fiery JobFlow :
 - Pour les serveurs Fiery FS350 ou une version antérieure : activez Fiery Productivity Package.
 - Pour les serveurs Fiery FS400 ou une version ultérieure : activez Fiery Automation Package.

Fiery Command WorkStation et Fiery Impose doivent être installés sur le même ordinateur client Windows ou sur le Fiery server où est installé Fiery JobFlow.

Installation de Fiery JobFlow

Fiery JobFlow est installé au moyen de Fiery Software Manager, inclus dans les Applications du flux Fiery

- 1 Ouvrez Fiery Software Manager et cliquez sur **Télécharger** à côté de Fiery JobFlow.
- 2 Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur **Installer** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Si l'installation réussit, un raccourci de Fiery JobFlow est créé sur votre bureau.

Remarque : L'emplacement d'entrée par défaut d'une tâche est un Fiery JobFlow SmartFolders. Durant l'installation de Fiery JobFlow, le programme d'installation détecte automatiquement le disque ayant le plus d'espace libre et crée un dossier appelé SmartFolders. Des dossiers sont créés pour chaque flux de production dans le répertoire SmartFolders.

Activez la licence Fiery JobFlow.

La version complète de Fiery JobFlow nécessite une licence et une adresse e-mail valide. Fiery JobFlow Base est gratuit pour les serveurs Fiery autonomes. Sur les serveurs Fiery intégrés, Fiery Productivity Package ou Fiery Automation Package doit être activé pour utiliser Fiery JobFlow Base.

Pour démarrer le processus de mise à niveau de Fiery JobFlow Base vers Fiery JobFlow, procédez comme suit :

- 1 Double-cliquez sur le raccourci de bureau Fiery JobFlow et créez vos informations de connexion pour Fiery JobFlow.
Le nom d'utilisateur par défaut est **Admin**. Créez un mot de passe qui répond aux exigences, puis cliquez sur **Créer un mot de passe**.
- 2 Saisissez l'adresse IP ou le nom du serveur Fiery pour le connecter en tant que dispositif de sortie par défaut, puis cliquez sur **Connecter**.
- 3 Si Fiery JobFlow Base est activé sur votre serveur Fiery et que vous disposez d'un code d'activation de licence (LAC), cliquez sur **Mettre à niveau maintenant**.
- 4 Cliquez sur **Je dispose d'une clé de licence**.
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran dans la fenêtre **Activation de la licence**.
Pour plus d'informations, cliquez sur ? (Aide) dans le coin supérieur droit.
- 6 Cliquez sur **Activer**, puis sur **Continuer** pour accepter les conditions générales du contrat de licence.
- 7 Saisissez le code d'activation de licence (LAC) dans le champ et cliquez sur **Continuer**.
- 8 Cliquez sur **Activer**.

Si l'activation nécessite un redémarrage, cliquez sur **Redémarrer** pour que celui-ci soit immédiat, ou sur **Terminer** pour activer d'autres options avant de redémarrer. Si l'activation ne nécessite pas de redémarrage, cliquez simplement sur **Terminer**.

Mise à jour de Fiery JobFlow

Fiery Software Manager gère les mises à jour de Fiery JobFlow. Vous devez mettre à jour Fiery JobFlow régulièrement pour obtenir les dernières fonctionnalités, correctifs, améliorations et normes de vérification. Profitez de la meilleure expérience utilisateur lorsque Fiery JobFlow est mis à jour vers sa dernière version.

Désinstaller Fiery JobFlow

La procédure de désinstallation ne supprime pas les flux de production créés ou modifiés par l'utilisateur.

Pour supprimer des fichiers de flux de production créés ou modifiés par l'utilisateur, accédez à **Mes documents** > **Fiery JobFlow** et supprimez les flux de production.

- 1 Cliquez sur **Démarrer** > **Panneau de configuration** > **Programmes** > **Désinstaller un programme**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Fiery JobFlow**, puis sur **Désinstaller**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour supprimer le logiciel de votre ordinateur.

Accès à l'aide Fiery JobFlow

Pour accéder à *Aide de Fiery JobFlow*, connectez-vous et Fiery JobFlow cliquez sur **Aide** en bas à gauche de la page Web du Fiery JobFlow.

Pour plus d'informations ou pour de l'assistance, les utilisateurs enregistrés peuvent commencer une discussion par l'intermédiaire de [Fiery Communities](#).



Guida all'installazione di Fiery JobFlow

Fiery JobFlow è una piattaforma per la gestione del flusso di lavoro di pre stampa basata su browser, che consente di definire e automatizzare le attività ripetitive come la conversione PDF, la verifica preflight, la correzione dei file PDF, l'ottimizzazione delle immagini, l'imposizione dei documenti, la creazione di Job ticket e l'approvazione.

Fiery JobFlow può essere installato su un computer client Windows e attivato con una versione di prova gratuita di 30 giorni o con licenza software.

Requisiti di sistema per Fiery JobFlow

Per i requisiti del sistema, vedere <https://resources.fiery.com/jobflow/specs>.

Opzioni per l'installazione di Fiery JobFlow

Le opzioni per l'installazione di Fiery JobFlow variano in base al tipo di server Fiery che si possiede.

- Per Fiery FS200 Pro o versioni successive di server esterni: installare Fiery JobFlow direttamente sul server Fiery.
- (Facoltativo) È possibile installare Fiery JobFlow su un computer client Windows separato invece che direttamente sul server Fiery.

Nota: Nella maggior parte dei server Fiery FS200 Pro, e versioni successive, è presente Fiery JobFlow Base (la versione gratuita) già preinstallata. Se Fiery JobFlow è preinstallata, passare a [Attivare la licenza Fiery JobFlow](#) alla pagina 8.

- Per i server esterni Fiery meno recenti (FS150 Pro, FS100 Pro, System 10 o System 9R2): installare Fiery JobFlow su un computer client Windows separato.
- Per tutti i server Fiery integrati: installare Fiery JobFlow su un computer client Windows separato. I seguenti pacchetti devono essere installati e attivati affinché la versione di Fiery server integrata possa connettersi a Fiery JobFlow:
 - Per i server Fiery FS350 o precedenti: attivare Fiery Productivity Package.
 - Per i server Fiery FS400 o successivi: attivare Fiery Automation Package.

Fiery Command WorkStation e Fiery Impose devono essere installati sullo stesso computer client Windows o Fiery server dove Fiery JobFlow è installato.

Installazione di Fiery JobFlow

Fiery JobFlow viene installato utilizzando Fiery Software Manager, che fa parte delle applicazioni per i flussi di lavoro Fiery.

- 1 Aprire Fiery Software Manager e fare clic su **Scarica** accanto a Fiery JobFlow.
- 2 Quando il download è terminato, fare clic su **Installa** e seguire le istruzioni sullo schermo.

Se l'installazione ha esito positivo, viene creato un collegamento a Fiery JobFlow sul desktop.

Nota: Per impostazione predefinita, il percorso di input di un lavoro è una SmartFolder di Fiery JobFlow. Durante l'installazione di Fiery JobFlow, il programma di installazione rileva l'unità con maggiore spazio libero e crea una cartella denominata SmartFolder. Le cartelle vengono create per ciascun flusso di lavoro all'interno della cartella SmartFolders.

Attivare la licenza Fiery JobFlow

La versione completa di Fiery JobFlow richiede una licenza e un indirizzo e-mail valido. Fiery JobFlow Base è gratuito per i server Fiery indipendenti. Su server Fiery integrati, Fiery Productivity Package o Fiery Automation Package deve essere attivato per utilizzare Fiery JobFlow Base.

Per avviare il processo di aggiornamento da Fiery JobFlow Base a Fiery JobFlow, seguire la procedura indicata di seguito:

- 1 Fare doppio clic sul collegamento a Fiery JobFlow sul desktop e creare le informazioni di accesso per Fiery JobFlow.
Il nome utente predefinito è **Admin**. Creare una password che soddisfi i requisiti e fare clic su **Crea password**.
- 2 Inserire l'indirizzo IP o il nome del server del proprio server Fiery per collegarlo come dispositivo di output predefinito e fare clic su **Collega**.
- 3 Se Fiery JobFlow Base è attivato sul server Fiery, fare clic su **Aggiorna ora** se si dispone di un codice di attivazione della licenza (LAC).
- 4 Fare clic su **Ho un codice licenza**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo nella finestra **Attivazione licenza**.
Per ulteriori informazioni, fare clic su ? (Guida) nell'angolo in alto a destra.
- 6 Per accettare i termini e le condizioni del contratto di licenza, fare clic su **Attiva** e poi su **Continua**.
- 7 Digitare il codice di attivazione della licenza nel campo, quindi fare clic su **Continua**.
- 8 Fare clic su **Attiva**.

Se l'attivazione richiede un riavvio, è possibile fare clic su **Riavvia** per riavviare subito oppure fare clic su **Fine** se si desidera attivare altre opzioni prima di riavviare. Se l'attivazione non richiede il riavvio, fare clic su **Fine**.

Aggiornamento di Fiery JobFlow

Fiery Software Manager gestisce gli aggiornamenti di Fiery JobFlow. È bene aggiornare Fiery JobFlow periodicamente per poter usufruire delle funzioni, delle correzioni, dei miglioramenti e degli standard di verifica più recenti. Si ottiene la migliore esperienza utente quando si utilizza l'ultima versione di Fiery JobFlow.

Disinstallazione di Fiery JobFlow

La procedura di disinstallazione non rimuove i flussi di lavoro creati o modificati dall'utente.

Per rimuovere i file del flusso di lavoro modificati o creati dall'utente, andare su **I miei documenti > Fiery JobFlow** ed eliminare i flussi di lavoro.

- 1 Fare clic su **Inizio > Pannello di controllo > Programmi > Disinstallare un programma.**
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Fiery JobFlow** e fare clic su **Disinstalla.**
- 3 Seguire le istruzioni sullo schermo per disinstallare il software dal computer.

Accesso alla Guida di Fiery JobFlow

Per accedere a *Guida di Fiery JobFlow*, entrare su Fiery JobFlow e fare clic su **Guida** in basso a sinistra nella pagina Web di Fiery JobFlow.

Per ulteriori informazioni o supporto, gli utenti registrati possono avviare una discussione utilizzando le [Fiery Communities](#).



Fiery JobFlow Installationsanleitung

Fiery JobFlow bietet einen browserbasierten Pre-Press-Workflow, mit dem Sie sich wiederholende Aufgaben wie PDF-Konvertierung, Preflight-Prüfung, Korrektur von PDF-Dateien, Bildoptimierung, Ausschneiden von Dokumenten, Auftragsstickets und Genehmigung definieren und automatisieren können.

Fiery JobFlow kann auf einem Windows-Client-Computer installiert und mit einer 30-Tage-Testversion oder einer lizenzierten Softwareversion aktiviert werden.

Systemvoraussetzungen für Fiery JobFlow

Weitere Hinweise zu den Systemanforderungen finden Sie unter <https://resources.fiery.com/jobflow/specs>.

Installationsoptionen für Fiery JobFlow

Die Installationsoptionen für Fiery JobFlow variieren je nach Art des Fiery Servers.

- Für externe Server mit Fiery FS200 Pro oder neueren Versionen: Installieren Sie Fiery JobFlow direkt auf dem Fiery Server.
- (Optional) Sie können die Installation von Fiery JobFlow auf einem separaten Windows-Client-Computer anstatt direkt auf dem Fiery Server durchführen.

Hinweis: Bei den meisten Fiery FS200 Pro Server und neueren Versionen ist Fiery JobFlow Base (die kostenlose Version) vorinstalliert. Wenn Fiery JobFlow vorinstalliert ist, fahren Sie mit [Aktivieren der Fiery JobFlow-Lizenz](#) auf Seite 11 fort.

- Für ältere externe Fiery Server (FS150 Pro, FS100 Pro, System 10 oder System 9R2): Installieren Sie Fiery JobFlow auf einem separaten Windows-Client-Computer.
- Für alle integrierten Fiery Server: Installieren Sie Fiery JobFlow auf einem separaten Windows-Client-Computer. Die folgenden Pakete müssen installiert und aktiviert werden, damit der integrierte Fiery server eine Verbindung zu Fiery JobFlow herstellen kann:
 - Für Fiery Server FS350 oder früher: Aktivieren Sie das Fiery Productivity Package.
 - Für Fiery Server FS400 oder später: Aktivieren Sie das Fiery Automation Package.

Fiery Command WorkStation und Fiery Impose müssen auf demselben Windows-Client-Computer oder Fiery server installiert sein, auf dem Fiery JobFlow installiert ist.

Installation von Fiery JobFlow

Fiery JobFlow wird mithilfe von Fiery Software Manager installiert, das Teil der Fiery Workflow Anwendungen ist.

- 1 Öffnen Sie Fiery Software Manager und klicken Sie neben Fiery JobFlow auf **Herunterladen**.
- 2 Klicken Sie nach dem Herunterladen auf **Installieren** und befolgen Sie danach die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

Wenn die Installation erfolgreich war, wird eine Verknüpfung zu Fiery JobFlow auf Ihrem Desktop erstellt.

Hinweis: Standardmäßig ist der Eingabeort für einen Auftrag der Ordner Fiery JobFlow SmartFolders. Während der Installation von Fiery JobFlow erkennt das Installationsprogramm automatisch das Laufwerk mit dem meisten freien Speicherplatz und erstellt einen Ordner namens „SmartFolders“. Innerhalb des Ordners SmartFolders werden für jeden Workflow Ordner erstellt.

Aktivieren der Fiery JobFlow-Lizenz

Für die Vollversion von Fiery JobFlow ist eine Lizenz sowie eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich. Fiery JobFlow Base ist für eigenständige Fiery Server kostenfrei. Auf integrierten Fiery Servern muss Fiery Productivity Package oder Fiery Automation Package für die Verwendung von Fiery JobFlow Base aktiviert sein.

Für das Upgrade von Fiery JobFlow Base auf Fiery JobFlow führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1 Doppelklicken Sie auf die Verknüpfung zu Fiery JobFlow auf Ihrem Desktop und erstellen Sie Ihre Anmeldeinformationen für Fiery JobFlow.
Der Standardanwendername lautet **Admin**. Erstellen Sie ein Kennwort, das die Anforderungen erfüllt, und klicken Sie auf **Kennwort erstellen**.
- 2 Geben Sie die IP-Adresse oder den Servernamen Ihres Fiery Servers ein, um ihn als Standard-Ausgabegerät zu verbinden, und klicken Sie auf **Verbinden**.
- 3 Wenn Fiery JobFlow Base auf Ihrem Fiery Server aktiviert ist, klicken Sie auf **Upgrade jetzt durchführen**, falls Sie über einen Lizenzaktivierungscode (LAC) verfügen.
- 4 Klicken Sie auf **Ich habe einen Lizenzschlüssel**.

- 5 Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen im Fenster **Lizenzaktivierung**.

Für weitere Informationen klicken Sie auf **?** (Hilfe) in der oberen rechten Ecke.

- 6 Klicken Sie auf **Aktivieren** und dann auf **Fortfahren**, um Ihr Einverständnis zu den Bestimmungen der Lizenzvereinbarung zu geben.
- 7 Geben Sie den Lizenzaktivierungscode (LAC) in das Feld ein. Klicken Sie danach auf **Fortfahren**.
- 8 Klicken Sie auf **Aktivieren**.

Klicken Sie, wenn für die Aktivierung ein Neustart notwendig ist, entweder auf **Neu starten**, um den Neustart unmittelbar vorzunehmen, oder auf **Fertigstellen**, um vor dem Neustart weitere Optionen zu aktivieren. Klicken Sie auf **Fertigstellen**, wenn für die Aktivierung kein Neustart notwendig ist.

Aktualisieren von Fiery JobFlow

Fiery Software Manager verwaltet Aktualisierungen von Fiery JobFlow. Sie müssen Fiery JobFlow regelmäßig aktualisieren, um die aktuellsten Funktionen, Korrekturen, Verbesserungen und Prüfungsstandards zu erhalten. Für eine optimale Benutzererfahrung sollten Sie die neueste Version von Fiery JobFlow verwenden.

Deinstallieren von Fiery JobFlow

Durch die Deinstallation werden keine von Ihnen erstellten oder bearbeiteten Workflows entfernt.

Navigieren Sie zum Entfernen von selbst erstellten oder bearbeiteten Workflow-Dateien zu **Meine Dokumente** > **Fiery JobFlow** und löschen Sie die Workflows.

- 1 Klicken Sie auf **Start**, > **Systemsteuerung** > **Programme** > **Programm deinstallieren**.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Fiery JobFlow** und klicken Sie auf **Deinstallieren**.
- 3 Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um die Software von Ihrem Computer zu entfernen.

Zugreifen auf die Hilfe von Fiery JobFlow

Um auf *Hilfe zu Fiery JobFlow* zuzugreifen, melden Sie sich bei Fiery JobFlow an und klicken Sie unten links auf der Fiery JobFlow Webseite auf **Hilfe**.

Wenn sie zusätzliche Informationen oder Unterstützung benötigen, können registrierte Anwender eine Diskussion über [Fiery Communities](#) starten.



Guía de instalación de Fiery JobFlow

Fiery JobFlow ofrece un proceso de preimpresión basado en un navegador que permite definir y automatizar tareas repetitivas tales como la conversión a PDF, la comprobación previa, la corrección de archivos PDF, la mejora de imagen, la imposición de documentos, la identificación del trabajo y la autorización.

Fiery JobFlow se puede instalar en un equipo cliente Windows y activarse con una versión de prueba de 30 días o con una versión de software con licencia.

Requisitos del sistema de Fiery JobFlow

Para ver los requisitos del sistema, consulte <https://resources.fiery.com/jobflow/specs>.

Opciones de instalación de Fiery JobFlow

Las opciones de instalación de Fiery JobFlow cambian en función del tipo de servidor Fiery que posea.

- Para servidores externos Fiery FS200 Pro o posteriores: instale Fiery JobFlow directamente en el servidor Fiery.
- (Opcional) Puede instalar Fiery JobFlow en un equipo cliente Windows independiente en vez de hacerlo directamente en el servidor Fiery.

Nota: La mayoría de servidores Fiery FS200 Pro y posteriores tienen preinstalado Fiery JobFlow Base (la versión gratuita). Si Fiery JobFlow viene preinstalado, vaya a [Activar la licencia de Fiery JobFlow](#) en la página 14.

- Para servidores externos Fiery más antiguos (FS150 Pro, FS100 Pro, System 10 o System 9R2): instale Fiery JobFlow en un equipo cliente Windows independiente.
- Para todos los servidores Fiery integrados: instale Fiery JobFlow en un equipo cliente Windows independiente. Para que el Fiery server integrado se pueda conectar a Fiery JobFlow, se deben instalar y activar los siguientes paquetes:
 - Para servidores Fiery FS350 o anteriores: active Fiery Productivity Package.
 - Para servidores Fiery FS400 o posteriores: active Fiery Automation Package.

Fiery Command WorkStation y Fiery Impose deben estar instalados en el mismo equipo cliente Windows o Fiery server donde esté instalado Fiery JobFlow.

Instalación de Fiery JobFlow

Fiery JobFlow se instala mediante Fiery Software Manager, que forma parte de las Aplicaciones de flujo de trabajo de Fiery.

- 1 Abra Fiery Software Manager y haga clic en **Descargar**, que se encuentra junto a Fiery JobFlow.
 - 2 Cuando finalice la descarga, haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Si la instalación se realiza correctamente, se creará un acceso directo a Fiery JobFlow en el escritorio.

Nota: Por defecto, la ubicación de entrada de un trabajo es una SmartFolder de Fiery JobFlow. Durante la instalación de Fiery JobFlow, el instalador detecta automáticamente la unidad que dispone de más espacio libre y crea una carpeta llamada SmartFolders. Se crean carpetas para cada flujo de trabajo dentro de la carpeta SmartFolders.

Activar la licencia de Fiery JobFlow

La versión completa de Fiery JobFlow requiere una licencia y una dirección de correo electrónico válida. Fiery JobFlow Base es gratuito para los servidores Fiery independientes. En servidores Fiery integrados, Fiery Productivity Package o Fiery Automation Package deben estar activados para poder utilizar Fiery JobFlow Base.

Para iniciar el proceso de actualización de Fiery JobFlow Base a Fiery JobFlow, siga los siguientes pasos:

- 1 Haga doble clic en el acceso directo de Fiery JobFlow del escritorio y cree su información de inicio de sesión para Fiery JobFlow.
El nombre de usuario por defecto es **Admin**. Cree una contraseña que cumpla los requisitos y haga clic en **Crear contraseña**.
- 2 Introduzca la dirección IP o el nombre de servidor del servidor Fiery para conectarlo como dispositivo de salida por defecto y haga clic en **Conectar**.
- 3 Si Fiery JobFlow Base está activado en su servidor Fiery, haga clic en **Actualizar ahora**, si dispone de un código de activación de licencia (LAC).
- 4 Haga clic en **Ya tengo un código de licencia**.
- 5 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla en la ventana **Activación de licencia**.
Para obtener más información, haga clic en ? (Ayuda) en la esquina superior derecha.
- 6 Haga clic en **Activar** y, a continuación, en **Continuar** para aceptar los términos y las condiciones del acuerdo de licencia.
- 7 Introduzca el código de activación de licencia (LAC) en el campo correspondiente y haga clic en **Continuar**.
- 8 Haga clic en **Activar**.

Si la activación necesita reiniciar, puede hacer clic en **Reiniciar** para reiniciar ahora o hacer clic en **Finalizar** si quiere activar opciones adicionales antes de reiniciar. Si la activación no requiere reiniciar, haga clic en **Finalizar**.

Actualización de Fiery JobFlow

Fiery Software Manager gestiona las actualizaciones de Fiery JobFlow. Debe actualizar Fiery JobFlow periódicamente para disponer de las últimas características, correcciones, mejoras y estándares de verificación. Disfrutará de la mejor experiencia de usuario cuando tenga la versión más reciente de Fiery JobFlow.

Desinstalar Fiery JobFlow

El procedimiento de desinstalación no elimina ningún flujo de trabajo creado o editado por el usuario.

Para eliminar los archivos de flujo de trabajo creados o editados por el usuario, vaya a **Mis documentos > Fiery JobFlow** y elimine los flujos de trabajo.

- 1 Haga clic en **Inicio > Panel de control > Programas > Desinstalar un programa**.
- 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en **Fiery JobFlow** y seleccione **Desinstalar**.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para eliminar el software de su equipo.

Acceso a la ayuda de Fiery JobFlow

Para acceder a *Ayuda de Fiery JobFlow*, inicie sesión en Fiery JobFlow y haga clic en **Ayuda** en la parte inferior izquierda de la página web de Fiery JobFlow.

Para obtener información o asistencia adicional, los usuarios registrados pueden iniciar una sesión de chat a través de [Fiery Communities](#).



Guia de instalação do Fiery JobFlow

O Fiery JobFlow oferece um fluxo de trabalho de pré-impressão integrado ao navegador que permite definir e automatizar tarefas repetitivas, como a conversão de PDF, verificação pré-impressão, correção de arquivos PDF, aperfeiçoamento de imagens, imposição de documentos, tíquetes de trabalho e aprovação.

O Fiery JobFlow pode ser instalado em um computador cliente Windows e ativado com uma avaliação de 30 dias ou uma versão de software licenciada.

Requisitos de sistema do Fiery JobFlow

Para obter os requisitos do sistema, consulte <https://resources.fiery.com/jobflow/specs>.

Opções de instalação do Fiery JobFlow

As opções de instalação do Fiery JobFlow variam de acordo com o tipo de servidor Fiery que você possui.

- Para o Fiery FS200 Pro ou servidores externos posteriores: instale o Fiery JobFlow diretamente no servidor Fiery.
- (Opcional) Você pode instalar o Fiery JobFlow em um computador cliente Windows separado em vez de diretamente no servidor Fiery.

Nota: A maioria dos servidores Fiery FS200 Pro e posteriores tem o Fiery JobFlow Base (a versão gratuita) pré-instalado. Se o Fiery JobFlow estiver pré-instalado, prossiga para [Ativar a licença do Fiery JobFlow](#) na página 17.

- Para servidores Fiery externos mais antigos (FS150 Pro, FS100 Pro, System 10 ou System 9R2): instale o Fiery JobFlow em um computador cliente Windows separado.
- Para todos os servidores Fiery incorporados: instale o Fiery JobFlow em um computador cliente Windows separado. Os seguintes pacotes devem ser instalados e ativados para que o Fiery server incorporado possa se conectar ao Fiery JobFlow:
 - Para o FS350 ou servidores Fiery anteriores: ative o Fiery Productivity Package.
 - Para o FS400 ou servidores Fiery anteriores: ative o Fiery Automation Package.

A Fiery Command WorkStation e o Fiery Impose devem estar instalados no mesmo computador cliente Windows ou Fiery server no qual o Fiery JobFlow está instalado.

Instalação do Fiery JobFlow

O Fiery JobFlow é instalado por meio do Fiery Software Manager, que faz parte dos aplicativos de fluxo de trabalho Fiery.

- 1 Abra o Fiery Software Manager e clique em **Download** ao lado de Fiery JobFlow.
- 2 Após a conclusão do download, clique em **Instalar** e siga as instruções na tela.

Se a instalação for bem-sucedida, um atalho do Fiery JobFlow será criado na área de trabalho.

Nota: Por padrão, o local de entrada de uma tarefa são as SmartFolders do Fiery JobFlow. Durante a instalação do Fiery JobFlow, o instalador automaticamente detecta o disco que tem mais espaço livre e cria uma pasta chamada SmartFolders. Dentro da pasta SmartFolders são criadas pastas para cada fluxo de trabalho.

Ativar a licença do Fiery JobFlow

A versão completa do Fiery JobFlow requer uma licença e um endereço de email válido. O Fiery JobFlow Base é gratuito para servidores Fiery independentes. Em servidores Fiery incorporados, é necessário ativar o Fiery Productivity Package ou o Fiery Automation Package para usar o Fiery JobFlow Base.

Para começar o processo de atualização do Fiery JobFlow Base para o Fiery JobFlow, siga este procedimento:

- 1 Clique duas vezes no atalho do Fiery JobFlow na área de trabalho e crie suas informações de logon do Fiery JobFlow.
O nome de usuário padrão é **Admin**. Crie uma senha que atenda aos requisitos e clique em **Criar senha**.
- 2 Insira o endereço IP ou o nome do seu servidor Fiery para conectá-lo como o dispositivo de saída padrão e clique em **Conectar**.
- 3 Se o Fiery JobFlow Base estiver ativado no seu servidor Fiery, clique em **Atualizar agora** caso tenha um código de ativação de licença (LAC).
- 4 Clique em **Tenho uma chave de licença**.
- 5 Siga as instruções da janela **Ativação da licença**.

Para obter mais informações, clique em **?** (Ajuda) no canto superior direito.

- 6 Clique em **Ativar** e em **Continuar** para concordar com os termos e as condições do acordo de licença.
- 7 Digite o código de ativação de licença (LAC) no campo e clique em **Continuar**.
- 8 Clique em **Ativar**.

Caso seja necessário reiniciar o computador, é possível clicar em **Reiniciar** para reiniciar agora ou em **Concluir** se desejar ativar mais opções antes de reiniciar. Caso não seja necessário reiniciar o computador, clique em **Concluir**.

Atualizar o Fiery JobFlow

O Fiery Software Manager gerencia as atualizações do Fiery JobFlow. É necessário atualizar o Fiery JobFlow regularmente para obter os recursos, correções, melhorias e padrões de verificação mais recentes. Você terá a melhor experiência de usuário quando o Fiery JobFlow estiver na versão mais recente.

Desinstalação do Fiery JobFlow

O procedimento de desinstalação não remove fluxos de trabalho criados ou editados pelo usuário.

Para remover arquivos de fluxo de trabalho criados ou editados pelo usuário, acesse **Meus documentos > Fiery JobFlow** e exclua os fluxos de trabalho.

- 1 Clique em **Iniciar**, > **Painel de controle** > **Programas** > **Desinstalar um programa**.
- 2 Clique com o botão direito do mouse em **Fiery JobFlow** e clique em **Desinstalar**.
- 3 Siga as instruções na tela para remover o software do computador.

Acessar a ajuda do Fiery JobFlow

Para acessar o *ajuda do Fiery JobFlow*, faça login no Fiery JobFlow e clique em **Ajuda** no canto inferior esquerdo da página do Fiery JobFlow.

Para obter informações ou suporte adicionais, os usuários registrados podem iniciar uma discussão na [Fiery Communities](#).



Fiery JobFlow-installatiehandleiding

Fiery JobFlow biedt een prepressworkflow via de browser waarmee u terugkerende taken als PDF-conversie, preflight, correctie van PDF-bestanden, afdrukverbetering, documentinslag, jobticket-aanmaak en goedkeuring kunt definiëren en automatiseren.

Fiery JobFlow kan worden geïnstalleerd op een Windows-clientcomputer en worden geactiveerd met een proefperiode van 30 dagen of een gelicentieerde softwareversie.

Systeemvereisten voor Fiery JobFlow

Raadpleeg <https://resources.fiery.com/jobflow/specs> voor de systeemvereisten.

Fiery JobFlow-installatieopties

De opties voor de installatie van Fiery JobFlow zijn afhankelijk van het type Fiery-server dat u bezit.

- Voor Fiery FS200 Pro- of nieuwere externe servers: installeer Fiery JobFlow rechtstreeks op de Fiery-server.
 - (Optioneel) U kunt de installatie van Fiery JobFlow uitvoeren op een afzonderlijke Windows-clientcomputer in plaats van rechtstreeks op de Fiery-server.
- **Opmerking:** Op de meeste Fiery FS200 Pro- en nieuwere servers is Fiery JobFlow Base (de gratis versie) vooraf geïnstalleerd. Als Fiery JobFlow vooraf is geïnstalleerd, gaat u door naar [De Fiery JobFlow-licentie activeren](#) op pagina 20.
- Voor oudere externe Fiery-servers (FS150 Pro, FS100 Pro, System 10 of System 9R2): installeer Fiery JobFlow op een afzonderlijke Windows-clientcomputer.
- Voor alle interne Fiery-servers: installeer Fiery JobFlow op een afzonderlijke Windows-clientcomputer. De volgende pakketten moeten worden geïnstalleerd en geactiveerd, zodat de interne Fiery server verbinding kan maken met Fiery JobFlow:
 - Voor Fiery-servers FS350 of ouder: activeer de Fiery Productivity Package.
 - Voor Fiery-servers FS400 of nieuwer: activeer de Fiery Automation Package.

Fiery Command WorkStation en Fiery Impose moeten op dezelfde Windows-clientcomputer zijn geïnstalleerd of op een Fiery server waarop Fiery JobFlow is geïnstalleerd.

Fiery JobFlow installeren

Fiery JobFlow wordt geïnstalleerd met Fiery Software Manager, dat deel uitmaakt van de Fiery-workflowtoepassingen.

- 1 Open Fiery Software Manager en klik op **Downloaden** naast Fiery JobFlow.
- 2 Nadat het downloaden is voltooid, klikt u op **Installeren** en volgt u de instructies op het scherm.

Als de installatie is geslaagd, wordt er een Fiery JobFlow-snelkoppeling op het bureaublad gemaakt.

Opmerking: Standaard is de invoerlocatie voor een taak de SmartFolders van Fiery JobFlow. Tijdens de installatie van Fiery JobFlow wordt automatisch het station met de meeste beschikbare ruimte gedetecteerd en een map met de naam 'SmartFolders' gemaakt. Voor elke workflow in de map SmartFolders worden mappen gemaakt.

De Fiery JobFlow-licentie activeren

Als u de volledige versie van Fiery JobFlow wilt gebruiken, dient u te beschikken over een licentie en een geldig e-mailadres. Fiery JobFlow Base is gratis toegankelijk voor autonome Fiery-servers. Op interne Fiery-servers moet Fiery Productivity Package of Fiery Automation Package geactiveerd zijn om Fiery JobFlow Base te gebruiken.

Als u Fiery JobFlow Base wilt upgraden naar Fiery JobFlow, doet u het volgende:

- 1 Dubbelklik op de Fiery JobFlow-snelkoppeling op uw bureaublad en maak uw aanmeldingsgegevens voor Fiery JobFlow aan.
De standaard gebruikersnaam is **Admin**. Maak een wachtwoord aan dat aan de vereisten voldoet en klik op **Wachtwoord maken**.
- 2 Voer het IP adres of de servernaam van uw Fiery-server in om deze als standaard uitvoerapparaat te verbinden en klik op **Verbinden**.
- 3 Als Fiery JobFlow Base is geactiveerd op uw Fiery-server, klikt u op **Nu upgraden** als u een licentieactiveringscode (LAC) hebt.
- 4 Klik op **Ik heb een licentiesleutel**.
- 5 Volg de instructies op het scherm in het venster **Licentie activeren**.
Klik op **?** voor meer informatie (Help) in de rechterbovenhoek.
- 6 Klik op **Activeren** en vervolgens op **Doorgaan** om de voorwaarden van de licentieovereenkomst te accepteren.
- 7 Typ de licentieactiveringscode (LAC) in het veld en klik vervolgens op **Doorgaan**.
- 8 Klik op **Activeren**.

Als opnieuw starten nodig is voor de activering, klikt u op **Opnieuw starten** om direct opnieuw te starten of klikt u op **Voltooien** om meer opties te activeren voordat u opnieuw start. Als opnieuw starten niet nodig is voor de activering, klikt u gewoon op **Voltooien**.

Fiery JobFlow bijwerken

Fiery Software Manager beheert updates voor Fiery JobFlow. U moet Fiery JobFlow regelmatig bijwerken om te beschikken over de nieuwste functies, correcties, verbeteringen en verificatienormen. U hebt de beste gebruikerservaring wanneer u de nieuwste versie van Fiery JobFlow gebruikt.

Fiery JobFlow verwijderen

Met het verwijderen van de software verwijdert u geen door gebruikers gemaakte of bewerkte workflows.

Als u door gebruikers gemaakte of bewerkte workflowbestanden wilt verwijderen, gaat u naar **Mijn documenten** > **Fiery JobFlow** en verwijdert u de workflows.

- 1 Klik op **Start** > **Configuratiescherm** > **Programma's** > **Een programma verwijderen**.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op **Fiery JobFlow** en klik op **Verwijderen**.
- 3 Volg de aanwijzingen op het scherm om de software van uw computer te verwijderen.

Help van Fiery JobFlow openen

Om toegang te krijgen tot *Help van Fiery JobFlow*, meldt u zich aan bij Fiery JobFlow en klikt u op **Help** linksonder op de Fiery JobFlow-webpagina.

Voor aanvullende informatie of ondersteuning kunnen geregistreerde gebruikers een discussie starten via [Fiery Communities](#).



Fiery JobFlow 安装指南

Fiery JobFlow 可提供基于浏览器的印前工作流程，允许定义和自动完成重复任务，例如 PDF 转换、预检、PDF 文件的更正、图像增强、文档拼版、开作业工单以及批准等。

Fiery JobFlow 可安装在 Windows 客户端计算机上，并通过 30 天试用版或许可软件版本激活。

Fiery JobFlow 系统要求

关于系统要求，请参见 <https://resources.fiery.com/jobflow/specs>。

Fiery JobFlow 安装选项

Fiery JobFlow 安装选项因您所拥有的 Fiery 服务器类型而异。

- 对于 Fiery FS200 Pro 或更高版本的外部服务器：直接在 Fiery 服务器上安装 Fiery JobFlow。
- （可选）可以在单独的 Windows 客户端计算机上安装 Fiery JobFlow，而不是直接安装在 Fiery 服务器上。

注释：大部分 Fiery FS200 Pro 及更高版本的服务器都预装了 Fiery JobFlow Base（免费版）。如果已预装了 Fiery JobFlow，请跳至 [激活 Fiery JobFlow 许可证](#)（第 23 页）。

- 对于旧版 Fiery 外部服务器（FS150 Pro、FS100 Pro、System 10 或 System 9R2）：在单独的 Windows 客户端计算机上安装 Fiery JobFlow。
- 对于所有嵌入式 Fiery 服务器：在单独的 Windows 客户端计算机上安装 Fiery JobFlow。必须安装并激活以下软件包，嵌入式 Fiery server 才能连接到 Fiery JobFlow：
 - 对于 FS350 或更低版本的 Fiery 服务器：激活 Fiery Productivity Package。
 - 对于 FS400 或更高版本的 Fiery 服务器：激活 Fiery Automation Package。

Fiery Command WorkStation 和 Fiery Impose 必须与 Fiery JobFlow 安装在同一台 Windows 客户端计算机或 Fiery server 上。

Fiery JobFlow 安装

Fiery JobFlow 使用 Fiery Software Manager 安装，它是 Fiery 工作流程应用程序的一部分。

- 1 打开 Fiery Software Manager 并单击 Fiery JobFlow 旁边的**下载**。

- 2 下载完成后，单击**安装**然后按照屏幕上的说明操作。

如果安装成功，将在桌面上创建 Fiery JobFlow 快捷方式。

注释：默认情况下，作业的输入位置在 Fiery JobFlow SmartFolder。在 Fiery JobFlow 安装期间，安装程序会自动检测有更大磁盘空间的驱动器，以及创建一个名为 SmartFolders 的文件夹。在 SmartFolders 文件夹内会为每个工作流程创建文件夹。

激活 Fiery JobFlow 许可证

Fiery JobFlow 的完整版本需要许可证和有效的电子邮件地址。Fiery JobFlow Base 可免费用于独立的 Fiery 服务器。在嵌入式 Fiery 服务器上，必须激活 Fiery Productivity Package 或 Fiery Automation Package 才能使用 Fiery JobFlow Base。

若要启动从 Fiery JobFlow Base 升级至 Fiery JobFlow 的流程，按照以下步骤操作：

- 1 双击桌面上的 Fiery JobFlow 快捷方式，并创建 Fiery JobFlow 的登录信息。
默认用户名为 **Admin**。创建符合要求的密码，然后单击**创建密码**。
- 2 输入 Fiery 服务器的 IP 地址或服务器名称，将其连接为默认输出设备，然后单击**连接**。
- 3 如果 Fiery JobFlow Base 已在 Fiery 服务器上激活，那么如果您有许可证激活码（LAC），请单击**立即升级**。
- 4 单击**我有许可证密钥**。
- 5 按照**许可证激活**窗口中的屏幕说明操作。
有关详细信息，请单击右上角的 **?**（帮助）。
- 6 单击**激活**，然后单击**继续**以接受许可证协议的条款和条件。
- 7 在字段中输入许可证激活码（LAC），然后单击**继续**。
- 8 单击**激活**。

如果激活需要重新启动，您可以单击**重新启动**以立即重新启动，或如果您想在重新启动之前激活其他选购项，请单击**完成**。如果激活不需要重新启动，则只需单击**完成**。

更新 Fiery JobFlow

Fiery Software Manager 管理 Fiery JobFlow 的更新。必须定期更新 Fiery JobFlow，以获取最新功能、修复、增强和验证标准。最新版本的 Fiery JobFlow 将为您带来最佳用户体验。

卸载 Fiery JobFlow

卸载步骤不会移除任何用户创建或编辑的工作流程。

若要移除用户创建或编辑的工作流程文件，请转至**我的文档** > **Fiery JobFlow**，然后删除这些工作流程。

- 1 单击 **开始** > **控制面板** > **程序** > **卸载程序**。
- 2 右键单击 **Fiery JobFlow** 并单击 **卸载**。
- 3 按照屏幕上的说明操作，从计算机上移除该软件。

访问 Fiery JobFlow 帮助

若要访问 《Fiery JobFlow 帮助》，请登录 Fiery JobFlow 并单击 Fiery JobFlow 网页左下角的**帮助**。

有关其他信息或支持，注册用户可通过 [Fiery Communities](#) 开启讨论。



Fiery JobFlow インストールガイド

Fiery JobFlow は、ブラウザーベースのプリプレスワークフローを提供します。この製品を使用すると、PDF 変換、プリフライト、PDF ファイルの修正、画像補正、書類の面付け、ジョブのチケット発行、承認など、繰り返し行うタスクを定義して自動化できます。

Fiery JobFlow は、Windows クライアントコンピューターにインストールし、30 日間のトライアルまたはライセンス供与されたソフトウェアバージョンでアクティベートできます。

Fiery JobFlow のシステム要件

システム要件の詳細については、<https://resources.fiery.com/jobflow/specs> を参照してください。

Fiery JobFlow のインストールオプション

Fiery JobFlow のインストールオプションは、所有している Fiery サーバーのタイプによって異なります。

- Fiery FS200 Pro 以降の外部サーバーの場合、Fiery サーバーに直接 Fiery JobFlow をインストールします。
- (任意) Fiery JobFlow は Fiery サーバーに直接インストールするのではなく、別の Windows クライアントコンピューターにインストールすることもできます。

メモ：ほとんどの Fiery FS200 Pro 以降のサーバーには、Fiery JobFlow Base（無料版）がプリインストールされています。Fiery JobFlow がプリインストールされている場合は、[Fiery JobFlow ライセンスのアクティベート](#)（26 ページ）に進みます。

- 従来の Fiery 外部サーバー（FS150 Pro、FS100 Pro、System 10、System 9R2）の場合、別の Windows クライアントコンピューターに Fiery JobFlow をインストールします。
- すべての埋め込み型 Fiery サーバーの場合、別の Windows クライアントコンピューターに Fiery JobFlow をインストールします。埋め込み型 Fiery server を Fiery JobFlow に接続するには、次のパッケージをインストールしてアクティベートする必要があります。
 - Fiery サーバー FS350 以前の場合、Fiery Productivity Package をアクティベートします。
 - Fiery サーバー FS400 以降の場合、Fiery Automation Package をアクティベートします。

Fiery Command WorkStation と Fiery Impose は、Fiery JobFlow がインストールされている同じ Windows クライアントコンピューターまたは Fiery server にインストールする必要があります。

Fiery JobFlow のインストール

Fiery JobFlow は、Fiery ワークフローアプリケーションに含まれる Fiery Software Manager を使用してインストールされます。

- 1 Fiery Software Manager を開き、Fiery JobFlow の横にある**ダウンロード**をクリックします。
- 2 ダウンロードが完了した後に、**インストール**をクリックし、画面上の指示に従います。
インストールが成功すると、デスクトップに Fiery JobFlow のショートカットが作成されます。

メモ：デフォルトでは、ジョブの入力場所は Fiery JobFlow の SmartFolder です。Fiery JobFlow のインストール時に、インストーラーによって、空き領域の多いドライブが自動的に検出され、SmartFolders という名前のフォルダーが作成されます。フォルダーは、SmartFolders フォルダー内にワークフローごとに作成されます。

Fiery JobFlow ライセンスのアクティベート

Fiery JobFlow のフルバージョンには、ライセンスおよび有効な E メールアドレスが必要です。Fiery JobFlow Base はスタンドアロン型の Fiery サーバーでは無料で使えます。埋め込み型 Fiery サーバーで、Fiery JobFlow Base を使用するには、Fiery Productivity Package または Fiery Automation Package をアクティベートする必要があります。

Fiery JobFlow Base から Fiery JobFlow へのアップグレードプロセスを開始するには、次の手順を実行します。

- 1 デスクトップ上の Fiery JobFlow のショートカットをダブルクリックし、Fiery JobFlow のログイン情報を作成します。
デフォルトのユーザー名は **Admin** です。要件を満たすパスワードを作成し、**パスワードを作成**をクリックします。
- 2 デフォルトの出力デバイスとして接続する Fiery サーバーの IP アドレスまたはサーバー名を入力し、**接続**をクリックします。
- 3 Fiery JobFlow Base が Fiery サーバーでアクティベートされている場合、ライセンスアクティベーションコード（LAC）があれば、**今すぐアップグレード**をクリックします。
- 4 **ライセンスキーがあります**をクリックします。
- 5 **ライセンスアクティベーション**ウィンドウに表示される画面の指示に従います。
詳細については、**?**をクリックしてください。（ヘルプ）右上隅をクリックしてください。
- 6 使用許諾契約の条件に同意する場合は、**アクティベート**、**続行**をクリックします。
- 7 ライセンスアクティベーションコード（LAC）をフィールドに入力し、**続行**をクリックします。
- 8 **アクティベート**をクリックします。

アクティベート後に再起動する必要がある場合は、**再起動**をクリックしてすぐに再起動します。再起動する前に他のオプションもアクティベートする場合は、**終了**をクリックします。アクティベート後に再起動する必要がない場合は、**終了**をクリックします。

Fiery JobFlow のアップデート

Fiery Software Manager は Fiery JobFlow へのアップデートを管理します。最新の機能、修正、強化、検証基準を利用できるよう、Fiery JobFlow を定期的にアップデートする必要があります。Fiery JobFlow の最新バージョンでは、最高のユーザーエクスペリエンスを得られます。

Fiery JobFlow のアンインストール

アンインストールの手順では、ユーザーが作成または編集したファイルは削除されません。

ユーザーが作成または編集したワークフローファイルを削除するには、**マイドキュメント > Fiery JobFlow** に移動してワークフローを削除します。

- 1 **スタート > コントロールパネル > プログラム > プログラムのアンインストール**の順にクリックします。
- 2 **Fiery JobFlow** を右クリックし、**アンインストール**を選択します。
- 3 画面上の指示に従って、コンピューターからソフトウェアを除去します。

Fiery JobFlow ヘルプへのアクセス

『Fiery JobFlow のヘルプ』にアクセスするには、Fiery JobFlow サインインし、Fiery JobFlow Web ページの左下にある**ヘルプ**をクリックします。

より詳細な情報やサポートが必要な場合、登録ユーザーは [Fiery Communities](#) で質問できます。



Fiery JobFlow 설치 가이드

Fiery JobFlow는 사용자가 PDF 변환, 프리플라이트, PDF 파일 교정, 이미지 향상, 문서 임포지션, 작업 티켓팅, 승인 등과 같은 반복적인 작업을 정의하고 자동화할 수 있는 브라우저 기반 사전 프리프레스 워크플로우를 제공합니다.

Fiery JobFlow는 Windows 클라이언트 컴퓨터에 설치하고 30일 평가판 또는 라이선스가 부여된 소프트웨어 버전으로 활성화할 수 있습니다.

Fiery JobFlow 시스템 요구 사항

시스템 요구 사항에 대해서는 <https://resources.fiery.com/jobflow/specs> 항목을 참조하십시오.

Fiery JobFlow 설치 옵션

Fiery JobFlow 설치 옵션은 소유하고 있는 Fiery 서버 유형에 따라 다릅니다.

- Fiery FS200 Pro 이상 외부 서버: Fiery 서버에 Fiery JobFlow를 직접 설치합니다.
 - (선택 사항) Fiery JobFlow를 Fiery 서버에 직접 설치하는 대신 별도의 Windows 클라이언트 컴퓨터에 설치할 수 있습니다.
참고: 대부분의 Fiery FS200 Pro 이상 서버에는 Fiery JobFlow Base의 무료 버전이 사전 설치되어 있습니다. Fiery JobFlow가 사전 설치되어 있는 경우 [Fiery JobFlow 라이선스 활성화](#)(29페이지)로 진행합니다.
- 이전 Fiery 외부 서버(FS150 Pro, FS100 Pro, System 100 또는 System 9R2): Fiery JobFlow를 별도의 Windows 클라이언트 컴퓨터에 설치합니다.
- 모든 내장 Fiery 서버: Fiery JobFlow를 별도의 Windows 클라이언트 컴퓨터에 설치합니다. 다음 패키지를 설치하고 활성화해야 임베디드한 Fiery server를 Fiery JobFlow에 연결할 수 있습니다.
 - Fiery 서버 FS350 이전 버전은 Fiery Productivity Package를 활성화합니다.
 - Fiery 서버 FS400 이후 버전은 Fiery Automation Package을 활성화합니다.

Fiery Command WorkStation 및 Fiery Impose를 동일한 Windows 클라이언트 컴퓨터나 Fiery JobFlow가 설치된 Fiery server에 설치해야 합니다.

Fiery JobFlow 설치

Fiery JobFlow는 Fiery 워크플로우 응용 프로그램의 일부인 Fiery Software Manager를 사용하여 설치됩니다.

- 1 Fiery Software Manager를 열고 Fiery JobFlow 옆에 있는 **다운로드**를 클릭합니다.
- 2 다운로드가 완료되면 **설치**를 클릭하고 화면상의 지침을 따릅니다.
설치에 성공하면 바탕 화면에 Fiery JobFlow 바로 가기가 생성됩니다.

참고: 기본적으로 작업의 입력 위치는 Fiery JobFlow SmartFolders입니다. Fiery JobFlow를 설치하는 동안 설치 프로그램에서 자동으로 사용 가능한 공간이 더 많은 드라이브를 감지하여 SmartFolders라는 폴더를 생성합니다. SmartFolders 폴더 내에 각 워크플로우에 대한 폴더가 생성됩니다.

Fiery JobFlow 라이선스 활성화

Fiery JobFlow의 정식 버전을 사용하려면 라이선스와 유효한 이메일 주소가 필요합니다. Fiery JobFlow Base는 독립 실행형 Fiery 서버에 대해 무료입니다. 내장형 Fiery 서버에서는 Fiery Productivity Package 또는 Fiery Automation Package를 활성화해야 Fiery JobFlow Base를 사용할 수 있습니다.

Fiery JobFlow Base에서 Fiery JobFlow로의 업그레이드 프로세스를 시작하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 바탕화면에서 Fiery JobFlow 바로 가기를 두 번 클릭하고 Fiery JobFlow에 대한 로그인 정보를 생성합니다.
기본 사용자 이름은 **Admin**입니다. 요건을 충족하는 암호를 만들고 **암호 만들기**를 클릭합니다.
- 2 기본 출력 장치로 연결할 Fiery 서버의 IP 주소 또는 서버 이름을 입력하고 **연결**을 클릭합니다.
- 3 Fiery JobFlow Base가 Fiery 서버에서 활성화되어 있고 라이선스 활성화 코드(LAC)가 있는 경우 **지금 업그레이드**를 클릭합니다.
- 4 **라이선스 키가 있습니다**를 클릭합니다.
- 5 **라이선스 활성화** 창에서 화면 지침을 따릅니다.
자세한 내용은 **?**을 클릭합니다. (도움말)을 클릭합니다.
- 6 라이선스 계약 사용 약관에 동의하려면 **활성화**를 클릭한 다음 **계속**을 클릭합니다.
- 7 필드에 라이선스 활성화 코드(LAC)를 입력하고 **계속**을 클릭합니다.
- 8 **활성화**를 클릭합니다.

활성화를 위해 재시작해야 하는 경우 **재시작**을 클릭하여 지금 재시작하거나 재시작하기 전에 추가 옵션을 활성화하려면 **마침**을 클릭합니다. 활성화를 위해 재시작할 필요가 없는 경우 **마침**을 클릭하면 됩니다.

Fiery JobFlow 업데이트하기

Fiery Software Manager는 Fiery JobFlow 업데이트를 관리합니다. Fiery JobFlow를 주기적으로 업데이트하여 최신 기능, 수정 사항, 향상된 기능, 검증 표준을 받아야 합니다. Fiery JobFlow의 최신 버전을 사용할 때 최고의 사용자 경험을 얻을 수 있습니다.

Fiery JobFlow 제거

제거 절차는 사용자가 생성하거나 편집한 워크플로우를 제거하지 않습니다.

사용자가 생성하거나 편집한 워크플로우 파일을 제거하려면 **내 문서**, > **Fiery JobFlow**로 이동하여 해당 워크플로우를 삭제하십시오.

- 1 시작 > 제어판 > 프로그램 > 프로그램 제거를 클릭합니다.
- 2 Fiery JobFlow를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **제거**를 클릭합니다.
- 3 화면의 안내에 따라 컴퓨터에서 소프트웨어를 제거합니다.

Fiery JobFlow 도움말 액세스하기

[Fiery JobFlow 도움말]에 액세스하려면 Fiery JobFlow에 로그인하고 Fiery JobFlow 웹 페이지의 왼쪽 하단에 있는 **도움말**을 클릭합니다.

추가 정보나 지원의 경우 등록된 사용자는 [Fiery Communities](#)를 통해 논의를 시작할 수 있습니다.



Fiery JobFlow 安裝手冊

Fiery JobFlow 提供以瀏覽器為基礎的印前工作流程，讓您定義並自動化重複性的工作，例如 PDF 轉換、預檢、修正 PDF 檔案、影像增強、文件落版、開立工作票證以及核准。

Fiery JobFlow 可安裝在 Windows 用戶端電腦上，並啟用為 30 天試用版或授權的軟體版本。

Fiery JobFlow 系統需求

如需瞭解系統需求，請參閱 <https://resources.fiery.com/jobflow/specs>。

Fiery JobFlow 安裝選項

Fiery JobFlow 安裝的選項會因您所擁有的 Fiery 伺服器類型而異。

- 對於 Fiery FS200 Pro 或更新版本的外部伺服器：請直接在 Fiery 伺服器上安裝 Fiery JobFlow。
- (選項) 可以不直接在 Fiery 伺服器上安裝，而是改在個別的 Windows 用戶端電腦上安裝 Fiery JobFlow。

附註：大部分 Fiery FS200 Pro 及更新版本的伺服器皆已預先安裝 Fiery JobFlow Base (免費版)。如果已預先安裝 Fiery JobFlow，請繼續進行 [啟用 Fiery JobFlow 授權](#) (第 32 頁)。

- 對於舊版 Fiery 外部伺服器 (FS150 Pro、FS100 Pro、System 10 或 System 9R2)：請在個別的 Windows 用戶端電腦上安裝 Fiery JobFlow。
- 對於所有內嵌 Fiery 伺服器：請在個別的 Windows 用戶端電腦上安裝 Fiery JobFlow。下列套件必須安裝並啟動後，內嵌 Fiery server 才能連線至 Fiery JobFlow：
 - 對於 Fiery 伺服器 FS350 或更早版本：請啟用 Fiery Productivity Package。
 - 對於 Fiery 伺服器 FS400 或更新版本：請啟用 Fiery Automation Package。

務必在同一部 Windows 用戶端電腦或 Fiery JobFlow 安裝在的 Fiery server 上，安裝 Fiery Command WorkStation 與 Fiery Impose。

Fiery JobFlow 安裝

Fiery JobFlow 透過 Fiery Software Manager 安裝，其為 Fiery 工作流程應用程式的一部分。

- 1 開啟 Fiery Software Manager，然後按一下 Fiery JobFlow 旁邊的 **下載**。

- 2 在下載完成後，按一下**安裝**，然後依照螢幕指示進行。

如果安裝成功，隨即會在桌面上建立 Fiery JobFlow 捷徑。

附註：工作的輸入位置預設為 Fiery JobFlow SmartFolder。安裝 Fiery JobFlow 時，安裝程式會自動偵測可用空間比較充足的磁碟機，並建立名為 SmartFolders 的資料夾。在 SmartFolder 資料夾內，為每個工作流程建立資料夾。

啟用 Fiery JobFlow 授權

完整版本的 Fiery JobFlow 需要授權和有效的電子郵件位址。獨立 Fiery 伺服器可免費使用 Fiery JobFlow Base。在內嵌 Fiery 伺服器上，必須啟用 Fiery Productivity Package 或 Fiery Automation Package 才能使用 Fiery JobFlow Base。

若要開始進行從 Fiery JobFlow Base 升級至 Fiery JobFlow 的程序，請執行下列動作：

- 1 按兩下桌面上的 Fiery JobFlow 捷徑，然後為 Fiery JobFlow 建立登入資訊。
預設使用者名稱為 **Admin**。建立符合要求的密碼，然後按一下**建立密碼**。
- 2 輸入 Fiery 伺服器的 IP 位址或伺服器名稱，將其連線為預設輸出裝置，然後按一下**連線**。
- 3 如果您有授權啟用碼 (LAC) 且要在 Fiery 伺服器上啟用 Fiery JobFlow Base，請按一下**立即升級**。
- 4 按一下**我有授權金鑰**。
- 5 在**授權啟用**視窗中，依照螢幕指示進行。
如需更多資訊，請按一下**?**。(說明)位於右上角。
- 6 按一下**啟用**，然後按一下**繼續**以同意授權合約的條款與條件。
- 7 在欄位中輸入授權啟用碼 (LAC)，然後按一下**繼續**。
- 8 按一下**啟用**。

若啟用需要重新啟動，則可以按一下**重新啟動**來立即重新啟動，或若要在重新啟動之前啟用額外的 Fiery Option 功能，則按一下**完成**。若啟用不需要重新啟動，則僅需按一下**完成**。

更新 Fiery JobFlow

Fiery Software Manager 管理 Fiery JobFlow 的更新。必須定期更新 Fiery JobFlow，以獲取最新功能、修正、增強功能及驗證標準。最新版本的 Fiery JobFlow 可讓您擁有最佳使用者體驗。

解除安裝 Fiery JobFlow

解除安裝程序不會移除任何使用者建立或編輯的工作流程。

若要移除使用者建立或編輯的工作流程檔案，請跳至**我的文件**、> **Fiery JobFlow**，然後刪除工作流程。

- 1 按一下**開始** > **控制台** > **程式** > **解除安裝程式**。
- 2 以滑鼠右鍵按一下 **Fiery JobFlow**，然後按一下 **解除安裝**。
- 3 依照螢幕上的指示，從電腦移除軟體。

存取 Fiery JobFlow 說明

若要存取 《Fiery JobFlow 說明》，請登入 Fiery JobFlow，然後按一下 Fiery JobFlow 頁面左下方的**說明**。

有關其他資訊或支援，註冊使用者可透過 [Fiery Communities](#) 開始討論。



Руководство по установке Fiery JobFlow

Fiery JobFlow предоставляет возможности допечатной подготовки, позволяя определять и автоматизировать повторяющиеся задачи, такие как конвертирование документов в формат PDF, повышение качества изображений, спуск полос для документов, создание карт заданий и их утверждение.

Fiery JobFlow можно установить на клиентском компьютере Windows и активировать с помощью 30-дневной пробной версии или лицензионной версии программного обеспечения.

Системные требования Fiery JobFlow

Системные требования см. в разделе <https://resources.fiery.com/jobflow/specs>.

Варианты установки Fiery JobFlow

Варианты установки Fiery JobFlow зависят от типа вашего сервера Fiery.

- Для внешних серверов Fiery FS200 Pro или более поздних версий: установите Fiery JobFlow непосредственно на сервере Fiery.
- (Необязательно) Можно выполнить установку Fiery JobFlow не непосредственно на сервере Fiery, а на отдельном клиентском компьютере Windows.

Примечание: На большинстве серверов Fiery FS200 Pro и более поздних версий имеется предварительно установленная бесплатная версия Fiery JobFlow Base. Если у вас имеется предустановленная версия Fiery JobFlow, перейдите к разделу [Активация лицензии Fiery JobFlow](#) на стр. 35.

- Для более старых версий внешних серверов Fiery (FS150 Pro, FS100 Pro, System 10 или System 9R2): установите Fiery JobFlow на отдельном клиентском компьютере Windows.
- Для всех встроенных серверов Fiery: установите Fiery JobFlow на отдельном клиентском компьютере Windows. Чтобы встроенный Fiery server мог подключаться к Fiery JobFlow, необходимо установить и активировать следующие пакеты.
 - Для серверов FS350 или более ранних версий: активируйте Fiery Productivity Package.
 - Для серверов FS400 или более поздних версий: активируйте Fiery Automation Package.

Fiery Command WorkStation и Fiery Impose должны быть установлены на одном и том же клиентском компьютере Windows, или Fiery server там, где установлен Fiery JobFlow.

Установка Fiery JobFlow

Fiery JobFlow устанавливается с помощью Fiery Software Manager из пакета «Приложения Fiery для рабочих процессов».

- 1 Откройте Fiery Software Manager и нажмите **Загрузить** рядом с пунктом Fiery JobFlow.
- 2 После завершения загрузки нажмите **Установить** и следуйте инструкциям на экране.

Если установка прошла успешно, на рабочем столе появится ярлык Fiery JobFlow.

Примечание: По умолчанию входящее местоположение для задания — папка SmartFolders в приложении Fiery JobFlow. Во время установки Fiery JobFlow мастер установки автоматически находит диск, на котором больше свободного места, и создает на нем папку SmartFolders. В папке SmartFolders создаются папки для каждого рабочего процесса.

Активация лицензии Fiery JobFlow

Для активации полной версии Fiery JobFlow необходима лицензия и существующий адрес эл. почты. Fiery JobFlow Base предоставляется бесплатно для автономных серверов Fiery. На встроенных серверах Fiery необходимо активировать Fiery Productivity Package или Fiery Automation Package для использования Fiery JobFlow Base.

Для запуска процесса обновления с Fiery JobFlow Base до Fiery JobFlow выполните следующие действия.

- 1 Дважды нажмите ярлык Fiery JobFlow на рабочем столе и создайте свои учетные данные для входа в Fiery JobFlow.

Имя пользователя по умолчанию — **Admin**. Создайте пароль, соответствующий требованиям, и нажмите **Создать пароль**.

- 2 Введите IP-адрес или имя сервера Fiery, чтобы подключить его в качестве устройства вывода по умолчанию, и нажмите **Подключить**.
- 3 Если на вашем сервере Fiery выполнена активация Fiery JobFlow Base и у вас есть код активации лицензии (LAC), нажмите **Обновить сейчас**.
- 4 Нажмите **У меня есть лицензионный ключ**.
- 5 Следуйте инструкциям в окне **Активация лицензии**.

Для получения дополнительной информации нажмите ? (Справка) в правом верхнем углу.

- 6 Нажмите **Активировать**, затем **Продолжить**, чтобы принять положения и условия лицензионного соглашения.
- 7 Введите код активации лицензии в соответствующем поле и нажмите **Продолжить**.
- 8 Нажмите **Активировать**.

Если отображается запрос на перезапуск, можно либо нажать **Перезапустить**, чтобы выполнить перезапуск немедленно, либо нажать **Завершить**, если перед перезапуском требуется активировать другие опции. Если запрос на перезапуск не отображается, просто нажмите **Завершить**.

Обновление Fiery JobFlow

Fiery Software Manager управляет обновлениями в Fiery JobFlow. Необходимо регулярно обновлять Fiery JobFlow для получения последних функций, исправлений, улучшений и стандартов проверки. Новая версия Fiery JobFlow обеспечивает расширенные возможности и повышенное удобство использования.

Удаление Fiery JobFlow

При выполнении процедуры удаления не удаляются рабочие процессы, созданные или отредактированные пользователем.

Чтобы удалить созданные или отредактированные пользователем файлы рабочих процессов, перейдите в раздел **Мои документы** > **Fiery JobFlow** и удалите эти рабочие процессы.

- 1 Нажмите **Пуск** > **Панель управления** > **Программы** > **Удалить программу**.
- 2 Нажмите правой кнопкой мыши **Fiery JobFlow** и выберите **Удалить**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране, чтобы удалить программу с компьютера.

Доступ к справке Fiery JobFlow

Чтобы получить доступ к *справке по Fiery JobFlow*, войдите в Fiery JobFlow и нажмите **Справка** в левом нижнем углу веб-страницы Fiery JobFlow.

Для получения дополнительной информации или поддержки зарегистрированные пользователи могут начать обсуждение в [Fiery Communities](#).



Podręcznik instalacji Fiery JobFlow

Fiery JobFlow oferuje kolejność zadań fazy prepress dostępną z poziomu okna przeglądarki, pozwalającą definiować i automatyzować powtarzalne zadania, takie jak konwersja materiałów PDF, przebieg wstępny, korekta plików PDF, ulepszanie obrazu, impozycja dokumentów, obsługa biletów zadań, czy zatwierdzanie zadań.

Fiery JobFlow można zainstalować na komputerze klienckim z systemem Windows i aktywować za pomocą 30-dniowej wersji próbnej lub licencjonowanej wersji oprogramowania.

Wymagania systemowe Fiery JobFlow

Aby uzyskać informacje na temat wymagań systemowych, zob. <https://resources.fiery.com/jobflow/specs>.

Opcje instalacji Fiery JobFlow

Opcje instalacji Fiery JobFlow różnią się w zależności od typu posiadanego serwera Fiery.

- W przypadku serwera zewnętrznego Fiery FS200 Pro lub nowszego: Zainstaluj Fiery JobFlow bezpośrednio na serwerze Fiery.
- (Opcjonalnie) Aplikację Fiery JobFlow można zainstalować na osobnym komputerze klienckim z systemem Windows, a nie bezpośrednio na serwerze Fiery.

Uwaga: Większość serwerów Fiery FS200 Pro i nowszych ma wstępnie instalowane oprogramowanie Fiery JobFlow Base (wersja bezpłatna). Jeżeli aplikacja Fiery JobFlow jest wstępnie zainstalowana, przejdź do [Aktywuj licencję Fiery JobFlow](#) na stronie 38.

- W przypadku starszych serwerów zewnętrznych Fiery (FS150 Pro, FS100 Pro, System 10 lub System 9R2): zainstaluj Fiery JobFlow na osobnym komputerze klienckim z systemem Windows.
- W przypadku wszystkich wbudowanych serwerów Fiery: Zainstaluj Fiery JobFlow na osobnym komputerze klienckim z systemem Windows. Następujące pakiety muszą być zainstalowane i aktywowane, aby osadzony Fiery server mógł połączyć się z Fiery JobFlow:
 - W przypadku serwerów Fiery FS350 lub starszych: aktywuj Fiery Productivity Package.
 - W przypadku serwerów Fiery FS400 lub nowszych: aktywuj Fiery Automation Package.

Fiery Command WorkStation i Fiery Impose muszą być zainstalowane na tym samym komputerze klienckim z systemem Windows lub Fiery server na tym samym komputerze, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Fiery JobFlow.

Instalacja oprogramowania Fiery JobFlow

Oprogramowanie Fiery JobFlow jest instalowane za pomocą programu Fiery Software Manager, który jest częścią aplikacji dotyczących kolejności zadań Fiery.

- 1 Otwórz Fiery Software Manager i kliknij **Pobierz** obok Fiery JobFlow.
- 2 Po zakończeniu pobierania kliknij **Instaluj** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Jeśli instalacja się powiedzie, na pulpicie zostanie utworzony skrót do Fiery JobFlow.

Uwaga: Domyślną lokalizacją danych wejściowych zadania jest folder SmartFolders aplikacji Fiery JobFlow. Podczas instalacji oprogramowania Fiery JobFlow instalator automatycznie wykrywa dysk zapewniający największą ilość wolnego miejsca i tworzy na nim folder o nazwie SmartFolders. Dla każdej kolejności zadań tworzone są foldery wewnątrz folderu SmartFolders.

Aktywuj licencję Fiery JobFlow

Pełna wersja aplikacji Fiery JobFlow wymaga podania licencji i prawidłowego adresu e-mail. Aplikacja Fiery JobFlow Base jest darmowa dla samodzielnych serwerów Fiery. Na wbudowanych serwerach należy aktywować Fiery Productivity Package lub Fiery Automation Package, aby używać Fiery JobFlow Base.

Aby rozpocząć proces uaktualnienia z oprogramowania Fiery JobFlow Base do Fiery JobFlow, należy postępować jak poniżej:

- 1 Kliknij dwukrotnie skrót Fiery JobFlow na pulpicie i utwórz dane logowania do programu Fiery JobFlow.
Domyślna nazwa użytkownika to **Admin**. Utwórz hasło spełniające wymagania i kliknij **Utwórz hasło**.
- 2 Wprowadź adres IP lub nazwę serwera Fiery, aby podłączyć go jako domyślne urządzenie wyjściowe, a następnie kliknij przycisk **Połącz**.
- 3 Jeśli aplikacja Fiery JobFlow Base została aktywowana na serwerze Fiery, kliknij przycisk **Uaktualnij teraz**, jeśli masz kod aktywacyjny licencji (LAC).
- 4 Kliknij opcję **Mam klucz licencyjny**.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie **Aktywacja licencji**.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij **?** (Pomoc) w prawym górnym rogu.
- 6 Kliknij pozycję **Aktywuj**, a następnie kliknij pozycję **Kontynuuj**, aby wyrazić zgodę na warunki i postanowienia umowy licencyjnej.
- 7 Wpisz kod aktywacji licencji (LAC) w polu, a następnie kliknij **Kontynuuj**.
- 8 Kliknij pozycję **Aktywuj**.

Jeśli aktywacja wymaga ponownego uruchomienia, możesz kliknąć pozycję **Uruchom ponownie**, aby od razu uruchomić ponownie urządzenie, lub kliknąć pozycję **Zakończ**, jeśli przed ponownym uruchomieniem chcesz aktywować dodatkowe opcje. Jeśli aktywacja nie wymaga ponownego uruchomienia, kliknij pozycję **Zakończ**.

Aktualizowanie Fiery JobFlow

Fiery Software Manager zarządza aktualizacjami aplikacji Fiery JobFlow. Należy regularnie aktualizować oprogramowanie Fiery JobFlow w celu uzyskania najnowszych funkcji, poprawek, ulepszeń i standardów weryfikacji.

Najlepsze wrażenia użytkownika dotyczące oprogramowania Fiery JobFlow uzyskuje się wtedy, gdy użytkownik korzysta z najnowszej wersji oprogramowania.

Odinstalowywanie oprogramowania Fiery JobFlow

Procedura odinstalowania nie powoduje usunięcia jakichkolwiek kolejności zadań utworzonych lub edytowanych przez użytkownika.

Aby usunąć utworzone lub edytowane przez użytkownika pliki kolejności zadań, przejdź do obszaru **Moje dokumenty** > **Fiery JobFlow** i usuń kolejności zadań.

- 1 Kliknij kolejno **Start** > **Panel sterowania** > **Programy** > **Odinstaluj program**.
- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy **Fiery JobFlow**, a następnie kliknij przycisk **Odinstaluj**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć oprogramowanie z komputera.

Uzyskiwanie dostępu do pomocy Fiery JobFlow

Aby uzyskać dostęp do *Pomoc programu Fiery JobFlow*, zaloguj się do Fiery JobFlow i kliknij przycisk **Pomoc** w lewym dolnym rogu strony internetowej Fiery JobFlow.

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub pomoc techniczną, zarejestrowani użytkownicy mogą rozpocząć dyskusję za pośrednictwem [Fiery Communities](#).



Fiery JobFlow yükleme kılavuzu

Fiery JobFlow; PDF dönüştürme, ön kontrol, PDF dosyalarının düzeltilmesi, görüntü iyileştirme, belge yükleme, iş bileti ve onay gibi tekrarlayan görevleri tanımlamak ve otomatikleştirmek için size tarayıcı tabanlı bir baskı öncesi iş akışı sağlar.

Fiery JobFlow, bir Windows istemci bilgisayara yüklenebilir ve 30 günlük deneme sürümüyle veya lisanslı bir yazılım sürümüyle etkinleştirilebilir.

Fiery JobFlow sistem gereksinimleri

Sistem gereksinimleri için bk. <https://resources.fiery.com/jobflow/specs>.

Fiery JobFlow yükleme seçenekleri

Fiery JobFlow yükleme seçenekleri, sahip olduğunuz Fiery sunucusu türüne göre değişir.

- Fiery FS200 Pro veya üzeri harici sunucular için: Fiery JobFlow ögesini doğrudan Fiery sunucusuna yükleyin.
 - (İsteğe bağlı) Fiery JobFlow ögesini doğrudan Fiery sunucusu yerine ayrı bir Windows istemci bilgisayara yükleyebilirsiniz.
- **Not:** Çoğu Fiery FS200 Pro ve üzeri sunucular üzerinde Fiery JobFlow Base (ücretsiz sürüm) önceden yüklüdür. Fiery JobFlow önceden yüklüyse [Fiery JobFlow lisansını etkinleştirme](#) sayfa no 41 adımına geçin.
- Daha eski harici Fiery sunucuları (FS150 Pro, FS100 Pro, System 10 veya System 9R2) için: Fiery JobFlow ögesini ayrı bir Windows istemci bilgisayara yükleyin.
- Tüm tümleşik Fiery sunucuları için: Fiery JobFlow ögesini ayrı bir Windows istemci bilgisayara yükleyin. Tümleşik Fiery server ögesinin Fiery JobFlow ile bağlantı kurulabilmesi için aşağıdaki paketlerin yüklenmesi ve etkinleştirilmesi gerekir:
 - FS350 veya önceki Fiery sunucuları için: Fiery Productivity Package ögesini etkinleştirin.
 - FS400 veya sonraki Fiery sunucuları için: Fiery Automation Package ögesini etkinleştirin.

Fiery Command WorkStation ve Fiery Impose, aynı Windows istemci bilgisayara veya Fiery JobFlow ögesinin yüklü olduğu Fiery server üzerine yüklenmelidir.

Fiery JobFlow ögesini yükleme

Fiery JobFlow, Fiery iş akışı uygulamalarının bir parçası olan Fiery Software Manager kullanılarak yüklenir.

- 1 Fiery Software Manager ögesini açın ve Fiery JobFlow ögesinin yanındaki **İndir**'e tıklayın.
 - 2 İndirme işlemi tamamlandıktan sonra **Yükle**'ye tıklayın ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- Yükleme işlemi başarılı olursa masaüstünüzde bir Fiery JobFlow kısayolu oluşturulur.

Not: Bir iş için girdi konumu varsayılan olarak Fiery JobFlow SmartFolders'tır. Fiery JobFlow uygulamasını yüklerken yükleyici, daha fazla boş alana sahip olan sürücüyü otomatik olarak algılar ve SmartFolders olarak adlandırılan bir klasör oluşturur. SmartFolders klasörünün içindeki her iş akışı için klasörler oluşturulur.

Fiery JobFlow lisansını etkinleştirme

Fiery JobFlow ögesinin tam sürümü için lisans ve geçerli bir e-posta adresi gereklidir. Fiery JobFlow Base, bağımsız Fiery sunucuları için ücretsizdir. Tümleşik Fiery sunucularında Fiery JobFlow Base ögesini kullanmak için Fiery Productivity Package veya Fiery Automation Package ögesinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Fiery JobFlow Base ögesinden Fiery JobFlow ögesine yükseltme işlemine başlamak için şunları yapın:

- 1 Masaüstünüzdeki Fiery JobFlow kısayoluna çift tıklayın ve Fiery JobFlow için oturum açma bilgilerinizi oluşturun.
- Varsayılan kullanıcı adı **Admin**'dir. Gereksinimleri karşılayan bir şifre oluşturun ve **Şifre oluştur**'a tıklayın.
- 2 Fiery sunucunuzu varsayılan çıktı cihazı olarak bağlamak için IP adresini veya sunucu adını girin ve **Bağlan**'a tıklayın.
- 3 Fiery sunucunuzda Fiery JobFlow Base etkinleştirildiyse ve Lisans etkinleştirme kodunuz (LAC) varsa **Şimdi yükselt**'e tıklayın.
- 4 **Lisans anahtarım var**'a tıklayın.
- 5 **Lisans etkinleştirme** penceresinde ekrandaki talimatları izleyin.
- Daha fazla bilgi için sağ üst köşedeki şu simgeye tıklayın: ? (Yardım) sağ üst köşede.
- 6 Lisans sözleşmesi şart ve koşullarını kabul etmek için **Etkinleştir**'e ve ardından **Devam et**'e tıklayın.
- 7 Lisans etkinleştirme kodu (LAC) alanına kodunuzu yazın ve ardından **Devam et**'e tıklayın.
- 8 **Etkinleştir**'e tıklayın.

Etkinleştirme için yeniden başlatma gerekiyorsa şimdi yeniden başlatmak için **Yeniden başlat**'a tıklayın veya yeniden başlatmadan önce ek seçenekleri etkinleştirmek istiyorsanız **Sonlandır**'a tıklayın. Etkinleştirme için yeniden başlatma gerekmiyorsa sadece **Sonlandır**'a tıklayın.

Fiery JobFlow ögesini güncelleme

Fiery Software Manager, Fiery JobFlow ögesine yönelik güncellemeleri yönetir. En son özellikleri, düzeltmeleri, geliştirmeleri ve doğrulama standartlarını edinmek için Fiery JobFlow ögesini düzenli olarak güncelleniz gerekir. Fiery JobFlow en son sürümde olduğunda en iyi kullanıcı deneyimini yaşarsınız.

Fiery JobFlow ögesini kaldırma

Kaldırma prosedürü, iş akışları gibi kullanıcı tarafından oluşturulan veya düzenlenen dosyaları kaldırmaz.

Kullanıcı tarafından oluşturulan veya düzenlenen iş akışı dosyalarını kaldırmak için **Belgelerim > Fiery JobFlow** konumuna gidin ve iş akışlarını silin.

- 1 Başlat > Denetim Masası > Programlar > Program kaldır** öğelerine tıklayın.
- 2 Fiery JobFlow** öğesine sağ tıklayarak **Kaldır**'ı seçin.
- 3** Yazılımı bilgisayarınızdan kaldırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Fiery JobFlow Erişimi Yardımı

Fiery JobFlow yardımı öğesine erişmek için Fiery JobFlow üzerinde oturum açın ve Fiery JobFlow web sayfasının sol alt kısmındaki **Yardım**'a tıklayın.

Ek bilgi veya destek için kayıtlı kullanıcılar [Fiery Communities](#) aracılığıyla bir tartışma başlatabilir.



Instalační příručka Fiery JobFlow

Fiery JobFlow poskytuje pracovní postup předtisku založený na prohlížeči, který vám umožňuje definovat a automatizovat opakující se úlohy, například konverzi PDF, předtiskovou kontrolu, korekci souborů PDF, vylepšení obrazu, vyřazování dokumentů, seřazování úloh a schvalování.

Fiery JobFlow lze nainstalovat do klientského počítače se systémem Windows a aktivovat pomocí 30denní zkušební verze nebo licencované verze softwaru.

Systémové požadavky Fiery JobFlow

Informace o systémových požadavcích naleznete v části <https://resources.fiery.com/jobflow/specs>.

Možnosti instalace Fiery JobFlow

Možnosti instalace Fiery JobFlow se liší podle typu serveru Fiery, který vlastníte.

- Externí servery Fiery FS200 Pro nebo novější: Instalujte Fiery JobFlow přímo na server Fiery.
- (Volitelné) Instalaci Fiery JobFlow můžete provést v samostatném klientském počítači se systémem Windows, nikoli přímo na server Fiery.

Poznámka: Většina serverů Fiery FS200 Pro a novějších má předinstalovanou aplikaci Fiery JobFlow Base (bezplatná verze). Pokud je aplikace Fiery JobFlow předinstalována, pokračujte na [Aktivace licence Fiery JobFlow](#) na straně 44.

- U starších externích serverů Fiery (FS150 Pro, FS100 Pro, System 10 nebo System 9R2): Nainstalujte Fiery JobFlow do samostatného klientského počítače se systémem Windows.
- Pro všechny vestavěné servery Fiery: Nainstalujte Fiery JobFlow do samostatného klientského počítače se systémem Windows. Následující balíčky musí být nainstalovány a aktivovány, aby se integrované Fiery server mohly připojit k Fiery JobFlow:
 - Pro servery Fiery servers FS350 nebo starší: Aktivujte sadu Fiery Productivity Package.
 - Pro servery Fiery servers FS400 nebo novější: Aktivujte sadu Fiery Automation Package.

Fiery Command WorkStation a Fiery Impose musí být nainstalovaná ve stejném klientském počítači se systémem Windows nebo Fiery server tam, kde je nainstalována Fiery JobFlow.

Instalace sady Fiery JobFlow

Fiery JobFlow se instaluje pomocí aplikace Fiery Software Manager, která je součástí sady Fiery Workflow Applications.

- 1 Otevřete aplikaci Fiery Software Manager a klikněte na položku **Stáhnout** vedle položky Fiery JobFlow.
- 2 Po dokončení stahování klikněte na tlačítko **Instalovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud instalace proběhne úspěšně, vytvoří se na ploše zástupce Fiery JobFlow.

Poznámka: Ve výchozím nastavení je vstupním umístěním úlohy složka SmartFolders Fiery JobFlow. Během instalace aplikace Fiery JobFlow instalační program automaticky zjistí disk, který obsahuje více volného místa a vytvoří složku s názvem SmartFolders. Složky jsou vytvářeny pro každý pracovní postup uvnitř složky SmartFolders.

Aktivace licence Fiery JobFlow

Úplná verze Fiery JobFlow vyžaduje licenci a platnou e-mailovou adresu. Fiery JobFlow Base je zdarma pro samostatné servery Fiery. Aby bylo možné použít Fiery JobFlow Base, musí být na vestavěných serverech Fiery aktivována Fiery Productivity Package nebo Fiery Automation Package.

Chcete-li zahájit proces upgradu z Fiery JobFlow Base na Fiery JobFlow, postupujte následovně:

- 1 Poklepejte na zástupce Fiery JobFlow na ploše a vytvořte přihlašovací údaje pro aplikaci Fiery JobFlow.
Výchozí uživatelské jméno je **Admin**. Vytvořte heslo, které splňuje požadavky, a klikněte na tlačítko **Vytvořit heslo**.
- 2 Zadejte IP adresu nebo název serveru Fiery, aby se připojil jako výchozí výstupní zařízení, a klikněte na **Připojit**.
- 3 Pokud je nástroj Fiery JobFlow Base na vašem serveru Fiery aktivován, klikněte na tlačítko **Upgradovat nyní**, máte-li k dispozici aktivační kód licence (LAC).
- 4 Klikněte na možnost **Mám licenční klíč**.
- 5 V okně **Aktivace licence** postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pro více informací klikněte na **?** (Nápověda) v pravém horním rohu.
- 6 Kliknutím na tlačítko **Aktivovat** a poté na tlačítko **Pokračovat** potvrďte svůj souhlas s podmínkami licenční smlouvy.
- 7 Do pole zadejte aktivační kód licence (LAC) a klikněte na tlačítko **Pokračovat**.
- 8 Klikněte na tlačítko **Aktivovat**.

Pokud aktivace vyžaduje restartování, můžete kliknout buď na tlačítko **Restartovat** a provést restartování okamžitě, nebo na tlačítko **Dokončit**, chcete-li před restartováním aktivovat další možnosti. Pokud aktivace nevyžaduje restartování, stačí kliknout na tlačítko **Dokončit**.

Aktualizace sady Fiery JobFlow

Fiery Software Manager spravuje aktualizace rozhraní Fiery JobFlow. Pro získání nejnovějších funkcí, oprav, vylepšení a ověřovacích standardů je nutné pravidelně aktualizovat Fiery JobFlow. Nejlepší uživatelský zážitek zajistíte, pokud budete používat nejnovější verzi Fiery JobFlow.

Odinstalování sady Fiery JobFlow

Postup odinstalace neodstraní žádné uživatelem vytvořené nebo upravené pracovní postupy.

Chcete-li odstranit uživatelem vytvořené nebo upravené soubory pracovních postupů, přejděte na položku **Moje dokumenty** > **Fiery JobFlow** a odstraňte pracovní postupy.

- 1 Klikněte na **Start** > **Ovládací panely** > **Programy** > **Odinstalovat program**.
- 2 Na **Fiery JobFlow** klikněte pravým tlačítkem a klikněte na možnost **Odinstalovat**.
- 3 Podle pokynů na obrazovce odeberte software z počítače.

Přístup k nápovědě Fiery JobFlow

Chcete-li získat přístup do nápovědy *Nápověda k aplikaci Fiery JobFlow*, přihlaste se do aplikace Fiery JobFlow a klikněte na položku **Nápověda** v levé dolní části webové stránky Fiery JobFlow.

Další informace nebo podporu mohou registrovaní uživatelé získat v diskusi prostřednictvím služby [Fiery Communities](#).