



# Fiery options 1.3 Help (client)

© 2022 Electronics For Imaging, Inc. As informações nesta publicação estão cobertas pelos termos dos Avisos de caráter legal deste produto.

24 de fevereiro de 2022

# Conteúdo

Gerenciar as licenças de opções Fiery em computadores cliente .....	5
Como gerenciar licenças .....	5
Configurar um servidor proxy .....	6
Usar a página Ativação da licença .....	6
Acessar a página Ativação da licença .....	6
Como ativar a opção Fiery .....	7
Ativar uma opção do Fiery automaticamente .....	7
Ativar uma opção do Fiery automaticamente .....	7
Como atualizar uma opção Fiery .....	8
Como desativar a opção Fiery .....	8
Desativar uma opção Fiery automaticamente .....	8
Desativar uma opção do Fiery manualmente .....	9
Exibir o status de desativação e o código de ativação de licença .....	9
Como reativar uma opção Fiery .....	9
Reativar uma opção do Fiery automaticamente .....	9
Reativar uma opção do Fiery manualmente .....	10
Como restaurar uma opção Fiery ativada .....	10
Restaurar opções do Fiery automaticamente .....	10
Restaurar opções do Fiery manualmente .....	11
Solução de problemas das opções Fiery .....	11
A ativação gera uma mensagem de erro .....	11
As opções ativadas do Fiery aparecem indisponíveis .....	12
A licença desativada não está disponível para reutilização .....	12
Configurações incorretas do relógio do sistema .....	12
Mensagens de erro .....	12



# Gerenciar as licenças de opções Fiery em computadores cliente

Para usar uma opção do Fiery que esteja instalada em um computador cliente, primeiro é necessário obter um código de ativação de licença único (LAC) e, em seguida, ativar a licença.

## Obter licenças

Você pode obter uma licença para uma opção do Fiery por meio de seu revendedor Fiery, do fabricante da impressora ou do [EFI eStore](#).

Após obter uma licença, você pode executar as seguintes tarefas:

- [Ativar uma opção Fiery](#) na página 7
- [Atualização opcional do Fiery](#) na página 8
- [Desativar uma opção Fiery](#) na página 8
- [Reativar uma opção do Fiery](#) na página 9
- [Restaurar uma opção Fiery](#) na página 10

Você pode executar essas tarefas na página Ativação da licença. Para obter mais informações, consulte [Ativação da licença](#) na página 6.

## Como gerenciar licenças

O gerenciamento de licenças inclui tarefas como ativar, desativar, reativar e restaurar opções Fiery. O servidor de licenciamento da EFI gerencia os LACs relacionados.

Quando você gerencia uma licença, o procedimento dependerá de se o computador está conectado à Internet.

- Se o computador estiver conectado à Internet, as informações serão transferidas automaticamente entre o computador e o servidor de licenciamento EFI.
- Se o computador não estiver conectado à Internet, será necessário transferir manualmente as informações entre o computador e o servidor de licenciamento EFI.

Se a sua empresa se conecta à Internet através de um servidor proxy, você deverá definir as configurações do servidor proxy.

## Configurar um servidor proxy

Se o computador não encontrar nenhuma conexão com a Internet ao tentar se conectar ao servidor de licenciamento, a organização pode estar usando um servidor proxy para se conectar à Internet. É possível definir as configurações do servidor proxy e prosseguir com o licenciamento.

- 1 Ao receber uma mensagem informando que nenhuma conexão com a Internet foi detectada, clique em Definir configurações de rede.
- 2 Digite os valores solicitados e clique em Aplicar.

## Usar a página Ativação da licença

Você pode gerenciar as licenças de opções Fiery na página Ativação da licença. A página Ativação da licença exibe as opções Fiery que estão ativadas, bem como aquelas que estão disponíveis para serem ativadas. Você pode usar a página Ativação da licença para fazer o seguinte:

- Ativar opções do Fiery.  
Se uma opção do Fiery ativada tiver uma data de validade, a data é exibida na página Ativação da licença.
- Desativar opções do Fiery.  
Para transferir uma licença para um computador diferente, você deve primeiro desativar a opção no computador atual. A desativação faz com que o LAC da opção fique disponível novamente.
- Reativar uma opção Fiery reparando uma licença corrompida.  
Se a licença de uma opção Fiery estiver corrompida, a opção não funcionará mesmo que pareça estar ativada. Quando o seu computador for iniciado, ele tentará reativar a licença corrompida entrando em contato com o servidor de licenciamento. Se a reativação falhar (devido a uma interrupção de rede, por exemplo), você poderá tentar reativar a opção. Não é necessário inserir o código de ativação de licença.
- Restaurar opções Fiery ativadas para tornar as opções ativadas anteriormente prontas para uso novamente.  
Se o registro de licenciamento das opções Fiery não estiver disponível (devido a uma reinstalação do software de sistema no computador, por exemplo), as opções ativadas anteriormente não serão exibidas como ativadas. Quando o computador for iniciado, ele tentará restaurar o registro de licenciamento entrando em contato com o servidor de licenciamento. Se a restauração falhar (devido a uma interrupção de rede, por exemplo), você poderá tentar restaurar as opções.

## Acessar a página Ativação da licença

Você pode acessar a página Ativação da licença ao ativar uma opção do Fiery.

- 1 No Centro de tarefas da Command WorkStation, clique com o botão direito do mouse em uma tarefa em spool ou processada.
- 2 Selecione a opção Fiery a ser ativada.
- 3 Clique em Sim na caixa de diálogo Gerenciar opções do Fiery para abrir a página Ativação da licença.

Depois de ativar uma opção do Fiery, abra-a e no menu Ajuda, clique em Gerenciar licença.

A página de Ativação da licença é aberta em seu navegador da web padrão.

## Como ativar a opção Fiery

Ao ativar uma opção do Fiery, lembre-se de registrar o seguinte:

- ID do Fiery server. Na página de configuração, será possível encontrar a ID em Configuração do BIOS. Na Command WorkStation, será possível encontrar a ID em Centro de dispositivos, Configuração do servidor, na guia Geral. Clique em RIP e procure a ID em Configuração do BIOS à direita.
- Nome da opção
- Código de ativação da licença (LAC):

Você pode ativar as opções automática ou manualmente, dependendo se o computador cliente no qual você está ativando as opções está conectado à Internet. Para obter mais informações, consulte [Gerenciar licenças](#) na página 5.

### Ativar uma opção do Fiery automaticamente

É possível ativar uma opção Fiery automaticamente se o computador estiver conectado à Internet.

- 1 Acessar a página Ativação da licença. (Consulte [Acessar a página Ativação da licença](#) na página 6).
- 2 Clique em Ativar e em Continuar para concordar com os termos e as condições do acordo de licença.
- 3 Digite o código de ativação de licença no campo Código de ativação de licença e clique em Continuar.
- 4 Clique em Ativar.
- 5 Caso seja necessário reiniciar o computador, é possível clicar em Reiniciar para reiniciar agora ou em Concluir se desejar ativar mais opções antes de reiniciar. Caso não seja necessário reiniciar o computador, clique em Concluir.

### Ativar uma opção do Fiery automaticamente

Se o computador não estiver conectado à Internet, será necessário transferir manualmente os dados entre o computador e o site de licenciamento EFI. Você vai gerar um arquivo de solicitação, enviá-lo ao site de licenciamento EFI para obter um arquivo de licença e, em seguida, usar o arquivo de licença para restaurar a opção.

- 1 Acessar a página Ativação da licença. (Consulte [Acessar a página Ativação da licença](#) na página 6).
- 2 Clique em Ativar e em Continuar para concordar com os termos e as condições do acordo de licença.
- 3 Digite o código de ativação de licença no campo Código de ativação de licença e clique em Continuar.
- 4 Clique em Continuar para avançar com o processo manual.
- 5 Clique em Criar arquivo de solicitação e salve o arquivo.
- 6 Copie o arquivo de solicitação para um computador que esteja conectado à Internet.
- 7 Abra o navegador e vá para [licensing.efi.com](http://licensing.efi.com).

- 8 Clique em Procurar, selecione o arquivo de solicitação e, em seguida, clique em Carregar.
- 9 Clique em Continuar.
- 10 Clique em Fazer download do arquivo de licença e salve o arquivo.
- 11 Copie o arquivo de licença para o computador em que você inseriu o Código de ativação de licença pela primeira vez.
- 12 Retorne à janela Gerar licença e clique em Sim.
- 13 Clique em Procurar, selecione e abra o arquivo de licença e, em seguida, clique em Ativar.
- 14 Caso seja necessário reiniciar o computador, é possível clicar em Reiniciar para reiniciar agora ou em Concluir se desejar ativar mais opções antes de reiniciar. Caso não seja necessário reiniciar o computador, clique em Concluir.

## Como atualizar uma opção Fiery

Se compatível com o Fiery server, você pode atualizar de uma opção Fiery para outra.

Por exemplo, clientes do Fiery Compose que têm uma licença do Fiery server compatível com o Fiery JobMaster pode atualizar do Fiery Compose para o Fiery JobMaster comprando uma licença de atualização.

Para fazer a atualização do Fiery Compose para o Fiery JobMaster, é necessário primeiro ativar a licença do Fiery Compose e depois ativar a licença de atualização do Fiery JobMaster. Não desative o Fiery Compose após a atualização para o Fiery JobMaster. Se você desativar a licença do Fiery Compose e tentar usar o Fiery JobMaster, uma mensagem será exibida solicitando a reativação da licença do Fiery Compose. Para obter mais informações, consulte *ajuda do Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose*.

## Como desativar a opção Fiery

Você pode desativar as opções automática ou manualmente, dependendo se o computador está conectado à Internet. Para obter mais informações, consulte [Gerenciar licenças](#) na página 5.

### Desativar uma opção Fiery automaticamente

É possível desativar uma opção Fiery automaticamente se o computador estiver conectado à Internet.

- 1 Abra a página Ativação da licença. (Consulte [Acessar a página Ativação da licença](#) na página 6).
- 2 Em Opções ativadas, clique em Desativar ao lado da opção que você deseja desativar.

**Nota:** Se o botão Desativar não aparecer ao lado da opção, a opção é ativada por um dongle.

- 3 Clique em Continuar para confirmar a desativação.

A opção do Fiery é desativada e o LAC é exibido em uma mensagem.

## Desativar uma opção do Fiery manualmente

Se o computador não estiver conectado à Internet, será necessário transferir manualmente os dados entre o computador e o site de licenciamento EFI. Você gerará um arquivo de solicitação e o enviará ao site de licenciamento da EFI para tornar o LAC disponível para ativação em outro computador.

1 Acesse a página Ativação da licença. (Consulte [Acessar a página Ativação da licença](#) na página 6).

2 Em Opções ativadas, clique em Desativar ao lado da opção que você deseja desativar.

**Nota:** Se não tiver um botão Desativar ao lado da opção, a opção é ativada por um dongle.

3 Clique em Desativar para confirmar a desativação.

4 Clique em Continuar para avançar com o processo manual.

5 Clique em Criar arquivo de solicitação e salve o arquivo.

A opção do Fiery é desativada e o LAC é exibido em uma mensagem.

6 Copie o arquivo de solicitação para um computador que esteja conectado à Internet.

7 Abra o navegador e vá para [licensing.efi.com](http://licensing.efi.com).

8 Clique em Procurar, selecione o arquivo de solicitação e, em seguida, clique em Carregar.

O LAC está disponível para reutilização.

## Exibir o status de desativação e o código de ativação de licença

O histórico exibe as opções desativadas ou expiradas e os códigos de ativação de licença correspondentes. Caso exista um botão para desativar uma opção específica, a desativação poderá estar incompleta.

1 Acesse a página Ativação da licença. (Consulte [Acessar a página Ativação da licença](#) na página 6).

2 Clique no ícone Histórico no canto superior direito.

3 Para concluir a desativação, clique em Desativar ao lado da opção e continue com a desativação manual.

## Como reativar uma opção Fiery

Se uma licença ativada estiver corrompida e o computador não poderá reativá-la entrando em contato com o servidor de licenciamento, você pode usar a página de ativação da licença para reativar a opção.

Você pode reativar as opções automática ou manualmente, dependendo se o computador está conectado à Internet. Para obter mais informações, consulte [Gerenciar licenças](#) na página 5.

## Reativar uma opção do Fiery automaticamente

É possível reativar uma opção do Fiery automaticamente se o computador estiver conectado à Internet.

- 1 Acessar a página Ativação da licença. (Consulte [Acessar a página Ativação da licença](#) na página 6).
- 2 Em opções ativadas, clique em Reativar ao lado da opção que você deseja reativar.

## Reativar uma opção do Fiery manualmente

Se o computador não estiver conectado à Internet, será necessário transferir manualmente os dados entre o computador e o site de licenciamento EFI. Você vai gerar um arquivo de solicitação, enviá-lo ao site de licenciamento EFI para obter um arquivo de licença e, em seguida, usar o arquivo de licença para reativar a opção.

- 1 Acessar a página Ativação da licença. (Consulte [Acessar a página Ativação da licença](#) na página 6).
- 2 Em opções ativadas, clique em Reativar ao lado da opção que você deseja reativar.
- 3 Clique em Continuar para avançar com o processo manual.
- 4 Clique em Criar arquivo de solicitação e salve o arquivo.
- 5 Copie o arquivo de solicitação para um computador que esteja conectado à Internet.
- 6 Abra o navegador e vá para [licensing.efi.com](http://licensing.efi.com).
- 7 Clique em Procurar, selecione o arquivo de solicitação e, em seguida, clique em Carregar.

É gerado um arquivo de licença.

- 8 Clique em Fazer download do arquivo de licença e salve o arquivo.
- 9 Copie o arquivo de licença para o computador em que a opção está sendo reativada.
- 10 Retorne à janela Gerar licença e clique em Sim.
- 11 Clique em Procurar, selecione e abra o arquivo de licença e, em seguida, clique em Ativar.

## Como restaurar uma opção Fiery ativada

Se as opções ativadas anteriormente não estiverem disponíveis e o computador não conseguir restaurá-las entrando em contato com o servidor de licenciamento, será possível usar a página Ativação da licença para restaurar as opções.

Você pode restaurar as opções automática ou manualmente, dependendo se o computador está conectado à Internet. Para obter mais informações, consulte [Gerenciar licenças](#) na página 5.

## Restaurar opções do Fiery automaticamente

É possível restaurar automaticamente as opções do Fiery ativadas anteriormente caso o computador esteja conectado à Internet.

- 1 Acessar a página Ativação da licença. (Consulte [Acessar a página Ativação da licença](#) na página 6).

- 2 Clique no link da mensagem sobre restauração de licenças.  
A opção do Fiery é restaurada.
- 3 Execute uma das seguintes etapas:
  - Se você tiver opções adicionais para restaurar, clique em Continuar.
  - Se você não tiver outra opção para restaurar, clique em OK.

## Restaurar opções do Fiery manualmente

Se o computador não estiver conectado à Internet, será necessário transferir manualmente os dados entre o computador e o site de licenciamento EFI. Você vai gerar um arquivo de solicitação, enviá-lo ao site de licenciamento EFI para obter um arquivo de licença e, em seguida, usar o arquivo de licença para restaurar as opções.

- 1 Acessar a página Ativação da licença. (Consulte [Acessar a página Ativação da licença](#) na página 6).
- 2 Clique no link da mensagem sobre restauração de licenças.
- 3 Clique em Continuar para avançar com o processo manual.
- 4 Clique em Criar arquivo de solicitação e salve o arquivo.
- 5 Copie o arquivo de solicitação para um computador que esteja conectado à Internet.
- 6 Abra o navegador e vá para [licensing.efi.com](http://licensing.efi.com).
- 7 Clique em Escolher arquivo, selecione o arquivo de solicitação e, em seguida, clique em Carregar o arquivo de solicitação.  
É gerado um arquivo de licença.
- 8 Clique em Fazer download do arquivo de licença e salve o arquivo.
- 9 Copie o arquivo de licença para o computador em que as opções estão sendo restauradas.
- 10 Retorne à janela Gerar licença e clique em Sim.
- 11 Clique em Procurar, selecione e abra o arquivo de licença e, em seguida, clique em Restaurar.

## Solução de problemas das opções Fiery

Se ocorrerem problemas ao gerenciar as opções Fiery, será possível solucioná-los.

### A ativação gera uma mensagem de erro

As mensagens de erro fornecem detalhes sobre os erros e sugerem ações a serem tomadas.

- 1 Consulte [Mensagens de erro](#) na página 13 para obter mais informações sobre o erro. Se a mensagem pedir para você entrar em contato com o suporte técnico, primeiro será necessário gerar um arquivo de log de diagnóstico.

- 2 Para gerar um arquivo de log de diagnóstico, abra a página Ativação da licença. (Consulte [Acessar a página Ativação da licença](#) na página 6).
- 3 Clique no ícone Configurações avançadas no canto superior direito e, em seguida, clique em Log de diagnóstico para gerar um arquivo de log de diagnóstico.
- 4 Ao entrar em contato com o suporte técnico, forneça as seguintes informações:
  - ID do Fiery server. Para obter mais informações, consulte [Como ativar a opção Fiery](#) na página 7.
  - Nome da opção que você está tentando ativar
  - Código de ativação da licença (LAC):
  - Log do diagnóstico

## As opções ativadas do Fiery aparecem indisponíveis

O registro de licenciamento das opções do Fiery pode não estar disponível. Isso pode acontecer quando você reinstala o software de sistema no seu computador ou faz uma restauração do sistema.

Para restaurar licenças do servidor de licenciamento da EFI, abra a página Ativação da licença. (Consulte [Acessar a página Ativação da licença](#) na página 6.) Clique no ícone Configurações avançadas no canto superior direito e, em seguida, clique em Restaurar.

## A licença desativada não está disponível para reutilização

Se uma licença for desativada manualmente e o arquivo de solicitação de desativação for negado quando carregado em [licensing.efi.com](http://licensing.efi.com), a licença não estará disponível para reutilização.

- 1 Para restaurar licenças do servidor de licenciamento da EFI, abra a página Ativação da licença. (Consulte [Acessar a página Ativação da licença](#) na página 6).
- 2 Clique no ícone Configurações avançadas no canto superior direito e, em seguida, clique em Restaurar.
- 3 Tente a desativação novamente.
- 4 Se não for possível restaurar a licença, entre em contato com o seu revendedor Fiery ou com o fabricante da impressora para obter suporte.

## Configurações incorretas do relógio do sistema

Se as configurações de data e hora no relógio do sistema estiverem incorretas, o computador pode não se conectar com o servidor de licenciamento da EFI. Se isso ocorrer, reinicie o relógio do computador.

## Mensagens de erro

As mensagens de erro fornecem detalhes sobre os erros e sugerem ações que devem ser tomadas. As mensagens de erro aparecem no software de ativação de licença e no site de licenciamento da EFI.

Para obter informações ou suporte adicionais, os usuários registrados podem procurar as [EFI Communities](#).

ID da mensagem	Mensagem de erro	Ação
Do software de ativação de licença:		
OFA0020	O LAC não está no formato correto. Tente inserir o LAC novamente. Consulte o cartão do LAC, se houver um.	O LAC não está no formato correto. Tente inserir o LAC novamente. Consulte o cartão do LAC, se houver um.
OFA0010	O arquivo de licença selecionado é inválido; selecione um arquivo diferente e tente novamente.	Durante a ativação manual, você obteve um arquivo de licença no site de licenciamento da EFI. Verifique se você selecionou o arquivo de licença correto para carregar.  Se o erro persistir, será possível restaurar as opções do Fiery e tentar ativar novamente.
OFA0090	Erro interno. Ligue para o suporte técnico da EFI.	Há um problema com o arquivo de licença. Tente repetir o processo de ativação desde o início. Se o erro ocorrer novamente, restaure as opções e tente ativar novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o suporte técnico e forneça o código de erro mostrado na mensagem.
OFA0060	Erro <número> A configuração de proxy está incorreta ou o servidor proxy está fora do ar.	Não há conexão com a Internet. Verifique se as configurações de proxy estão corretas e tente novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador da rede.
OFA0030	Não pôde ser estabelecida conexão com a Internet.	Não há conexão com a Internet. Verifique se as configurações de proxy estão corretas e tente novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador da rede.
OFA0080	Erro <número> Sessão de licenciamento expirada. Inicie a sessão de licenciamento novamente.	O software de ativação de licença foi usado na janela de navegador diferente e mais recente do que este. Para continuar, feche esta janela e abra uma nova.
OFA00105	Erro <número> O módulo de software de ativação da licença está corrompido e o software do sistema Fiery deve ser reinstalado.	O módulo de software de ativação da licença está corrompido e o software do sistema Fiery deve ser reinstalado. Entre em contato com o suporte técnico e forneça o código de erro mostrado na mensagem.

ID da mensagem	Mensagem de erro	Ação
OFA0070	<p>Erro &lt;número&gt;</p> <p>O módulo do software de ativação da licença está corrompido. Reinstale a Command WorkStation e tente novamente.</p>	<p>Reinstale a Command WorkStation e tente novamente.</p> <p>No Windows, entre no Painel de controle &gt; Adicionar ou remover programas e inicie o Fiery User Software no modo de manutenção. Selecione a opção Reparar e, em seguida, selecione a Command WorkStation.</p> <p>No Mac OS, use o Fiery Software Uninstaller para desinstalar a Command WorkStation e, em seguida, reinstale-a.</p>
OFA0050	<p>Lamentamos, mas não é possível desativar a opção solicitada. Entre em contato com o suporte para obter mais informações.</p>	<p>Tente restaurar as opções do Fiery e desativá-las novamente. Se o erro persistir, desative a licença manualmente da página Ativação da licença. Para obter mais informações, consulte <a href="#">Acessar a página Ativação da licença</a> na página 6.</p> <p>Abra a página Ativação da licença e clique no ícone Histórico no canto superior direito. Localize a licença que deseja desativar. Clique no ícone Desativar na coluna Ação para fazer download do arquivo de desativação manual. Quando o servidor de licenciamento estiver disponível, acesse <a href="http://licensing.efi.com">licensing.efi.com</a> e carregue o arquivo de desativação manual para concluir a desativação do LAC.</p>
OFA0040	<p>Lamentamos, mas não é possível reativar a opção solicitada. Entre em contato com o suporte para obter mais informações.</p>	<p>Tente restaurar as opções do Fiery e reativá-las novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o suporte técnico.</p>
OFA00115	<p>Nenhuma das opções pôde ser restaurada.</p>	<p>Não foram encontradas licenças anteriormente ativadas para este computador. Se você tinha licenças que foram ativadas anteriormente, entre em contato com o suporte técnico.</p>
Do servidor de licenciamento EFI:		
EBIS0004	<p>O LAC não é reconhecido. Verifique se você inseriu o LAC correto. Consulte o cartão do LAC, se houver um.</p>	<p>O LAC não é reconhecido. Verifique se você inseriu o LAC correto. Consulte o cartão do LAC, se houver um.</p>
EBIS0007	<p>Essa opção já está ativada.</p>	<p>Verifique se o LAC está correto para a opção que você deseja ativar.</p>
EBIS0016	<p>A licença já foi ativada em outro computador.</p>	<p>A licença já foi ativada em outro computador.</p> <p>É possível desativar a licença no outro computador e, em seguida, ativá-la neste.</p>

ID da mensagem	Mensagem de erro	Ação
EBIS0018	Você deve primeiro escolher o arquivo de solicitação que será carregado.	Você enviou o arquivo de solicitação errado ou o arquivo de solicitação está corrompido. Tente enviar um arquivo de solicitação diferente. Se o erro ocorrer novamente, tente regenerar o arquivo de solicitação.
EBIS0025	Não é possível ativar a licença: código de erro <número>	Ocorreu um erro no servidor de licenciamento da EFI. Entre em contato com o suporte técnico e forneça o código de erro mostrado na mensagem, o LAC e o número de série do seu servidor Fiery.
EBIS0002	O serviço de licenciamento da EFI não está disponível. Tente novamente mais tarde.	O serviço de licenciamento da EFI não está disponível. Tente novamente mais tarde.
EBIS0006	O código de ativação da licença (LAC) não pode ser ativado.  Verifique se os recursos ativados pelo LAC estão corretos para o seu produto.	Verifique se os recursos ativados pelo LAC estão corretos para o modelo de servidor Fiery.
EBIS0011	O seu sistema não é compatível com alguns dos recursos incluídos nessa opção. Deseja continuar?	O LAC ativa vários recursos e um ou mais recursos não tem suporte, conforme mostrado na lista. Obtenha um novo LAC que só tenha recursos compatíveis.  Se você continuar, não conseguirá usar nenhum dos recursos não compatíveis e não será possível usar o LAC novamente.
EBIS0008	Alguns recursos dessa opção já estão ativados. Deseja continuar?	O LAC ativa vários recursos e um ou mais recursos já estão ativados, conforme mostrado na lista. Obtenha um novo LAC que só tenha recursos que ainda não foram ativados.  Se você continuar, pagará duas vezes pelo mesmo recurso.
EBIS0026	Não é possível desativar a licença: código de erro <número>	Tente restaurar as opções do Fiery e desativá-las novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o suporte técnico e forneça o código de erro mostrado na mensagem.
EBIS0024	Não é possível reativar a licença: código de erro <número>	Tente restaurar as opções do Fiery e reativá-las novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o suporte técnico e forneça o código de erro mostrado na mensagem.
EBIS0027	Nenhuma licença foi ativada anteriormente neste computador, portanto não é possível restaurar nenhuma licença.	Nenhuma licença foi ativada anteriormente neste computador, portanto não é possível restaurar nenhuma licença.