



インストールガイド

Fiery Extended Applications 4.4 を含む Fiery Command WorkStation 5.8

Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 には、Fiery サーバーを使用してタスクを実行するための Fiery ソフトウェアが含まれています。本書では、Fiery Extended Applications v4.4 を Fiery サーバーまたはクライアントコンピュータにインストールする方法を説明します。

Fiery Software Manager は FEA のすべてのインストールに含まれます。Fiery アプリケーションの初回インストールおよびアップデートのガイダンスを行います。詳細については、[Fiery Software Manager](#) (3 ページ) を参照してください。

Fiery Extended Applications 用のシステムに必要な環境

FEA を含む Fiery Command WorkStation は、スタンドアローンの Fiery サーバーかサポートされている Windows および Mac OS コンピューターにインストールできます。

FEA 4.4 は、次のオペレーティングシステムでサポートされます。

- Windows ベースの Fiery サーバーまたは Windows クライアントコンピュータの場合：Windows Vista 以降
- Mac OS クライアントコンピュータの場合：Mac OS X v10.7 以降

Fiery サーバーまたはクライアントコンピュータ上にインストールするには

ユーザーソフトウェア DVD からシステムソフトウェアをインストールする際、処理の一部として FEA が Fiery サーバーにインストールされています。作業を進める前に、Fiery Command WorkStation または FEA アプリケーションをアンインストールしないでください。アンインストールをした場合、インストールは失敗します。必ず旧バージョンの FEA をインストールしてから作業を進めてください。

FEA のインストール中、インストールが完了する前に Fiery サービスが終了します。FEA がインストールされ、Fiery サーバーが再起動した後にサービスが再起動します。

メモ：FEA 4.4 を Fiery Server にインストールする場合、Fiery サーバーの共有ディレクトリーにすでに存在するインストールパッケージは Fiery Software Manager によって置き換えられます。クライアントコンピュータは、Fiery Software Manager を Fiery サーバーの共有ディレクトリーからダウンロードして使用し、FEA 4.4 を取得できます。WebTools のダウンロードページから直接入手できるインストールパッケージはアップデートされていません。

FEA 4.4 をダウンロードしてから Fiery サーバー上で FEA をインストールまたはアップデートするには、次の指示に従ってください。

FEA を含む Fiery Command WorkStation の以前のバージョンがすでにインストールされている場合は、作業前にアンインストールする必要はありません。



メモ: 5.5.0.35 より前のバージョンの Fiery Command WorkStation がすでにインストールされている Windows 8 を Windows 8.1 にアップグレードする場合は、最初に Fiery Extended Applications v4.4 をインストールしてから Windows 8.1 にアップグレードしてください。

Fiery Software Manager が稼働している場合

これらの指示を実行するには、Fiery Software Manager が Fiery サーバーまたはクライアントコンピューターで稼働している必要があります。

- 1 Fiery Software Manager が Fiery サーバーで稼働しているかどうかを確認します。
Fiery Software Manager が稼働していない場合、[Fiery Software Manager が稼働していない場合](#)（2 ページ）を参照してください。
- 2 Fiery Software Manager を開きます。
- 3 リストで FEA 4.4 を見つけ、「Download (ダウンロード)」をクリックします。
続行するためにアップデートが必要な場合、Fiery Software Manager は自動的に終了し、アップデートを実行してから再起動します。
- 4 画面の指示に従って、Fiery アプリケーションをインストールします。

Fiery Software Manager が稼働していない場合

Fiery Software Manager がサーバーまたはクライアントコンピューターで稼働していない場合は、次のステップを実行してください。

- 1 システムから、www.efi.com/cws5 にアクセスします。
- 2 「Free Download (フリーダウンロード)」をクリックします。
フォームが表示されます。
- 3 フォームに情報を入力して、「Submit (送信)」をクリックします。
Windows または Mac OS 用の「ダウンロード」ボタンが表示されます。
- 4 「Windows」または「Mac OS」をクリックして、.exe または.dmg ファイルをコンピューターに保存します。
- 5 ファイルがコンピューターに保存されたら、保存されたファイルを開いて Fiery Software Manager を起動します。エンドユーザーライセンス契約が表示されたら、画面上の指示に従います。
 - Fiery アプリケーションがすでにインストールされている場合は、インストール済みで使用可能なアプリケーションのリストが Fiery Software Manager に表示されます。
 - 続行するためにアップデートが必要な場合、Fiery Software Manager は自動的に終了し、アップデートを実行してから再起動します。
- 6 Fiery Software Manager で、Fiery Extended Applications の横にある「Download (ダウンロード)」をクリックして、ダウンロードを開始します。
Fiery Software Manager の詳細は、[Fiery Software Manager](#)（3 ページ）を参照してください。
- 7 画面の指示に従って、Fiery アプリケーションをインストールします。

Fiery Software Manager

Fiery Software Manager は Fiery Extended Applications のすべてのインストールに自動的に含まれます。Fiery アプリケーションの初回インストールおよびアップデートのガイダンスを行います。次の作業には、Fiery Software Manager を使用します。

- Fiery Extended Applications と Fiery JobFlow のインストール
- Fiery アプリケーションの初回インストール
- Fiery アプリケーションで使用可能なアップデート通知の受信
デフォルトでは、新着アップデート通知を提供するために、Fiery Software Manager は「ログイン時に起動」（「環境設定」を参照）に設定されています。
- Fiery アプリケーションへのアップデートの管理
- Fiery サーバーへの Fiery Language Package のインストール（言語サポートを追加）
- （サービス技術者の場合）Fiery サーバー上の Fiery JDF のアップデート
Fiery Integration Manager を使用して Fiery JDF をアップデートする方法については、次の Web アドレスにあるドキュメンテーションを参照してください。 help.efi.com/fip。
- Fiery アプリケーションの除去

Fiery Software Manager は、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ブラジルポルトガル語、オランダ語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語、ロシア語、トルコ語、ポーランド語、およびチェコ語をサポートしています。お使いのコンピューターのオペレーティングシステムが上記以外の言語の場合、Fiery Software Manager は英語表示になります。

Fiery Software Manager を開きます。

- Fiery Software Manager を開くには、次のいずれかを行います。
 - Windows では、タスクバーで、Fiery Software Manager のアイコンをクリックします。
 - Mac OS では、メニューバーで、Fiery Software Manager のアイコンをダブルクリックします。

Fiery アプリケーションをインストール、アップデート、またはアップグレードするには

- 1 Fiery Software Manager を開きます。
- 2 Fiery Software Manager で、左上隅の「Applications (アプリケーション)」アイコンをクリックしてから、右上隅の「Check for Updates (アップデートを確認)」アイコンをクリックします。
- 3 アプリケーション名の横にある「Download (ダウンロード)」をクリックします。
Fiery Extended Applications 内のアプリケーションの場合は、「Fiery Extended Applications」の横にある「Download (ダウンロード)」をクリックします。
インストールを続行するには Fiery Software Manager のアップデートが必要であるというメッセージが表示されます。
- 4 「OK」をクリックします。
- 5 アプリケーション名の横にある「Install (インストール)」、「Update (アップデート)」、または「Upgrade (アップグレード)」をクリックし、画面の指示に従います。

Fiery アプリケーションを除去するには

Fiery Software Manager で、アプリケーション名の横にある「Remove (除去)」をクリックし、画面の指示に従います。

Fiery Software Manager の環境設定を行うには

- 1 Fiery Software Manager で、左下隅にある「Preferences (環境設定)」アイコンをクリックします。
- 2 必要に応じて、次の設定を選択または選択解除してください。
 - 「Launch at login (ログイン時に起動)」(デフォルト)
 - 「Show additional features (追加機能を表示する)」
 - Fiery JDF のサーバーアップデートのインストール (サービス技術者のみ)
 - 追加言語サポートのサーバー言語パッケージのダウンロード
 - 「Help EFI improve its software (EFI のソフトウェアの改善に協力する)」- EFI が Fiery アプリケーションから匿名の使用状況データを収集することを許可します。

Fiery Language Package をダウンロードするには

Fiery Language Package を使用すると、Fiery サーバーの言語サポートをアップデートできます。

Fiery Command WorkStation は英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ブラジルポルトガル語、オランダ語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語、ロシア語、トルコ語、ポーランド語、およびチェコ語をサポートしています。

Fiery Command WorkStation が上記のいずれかの言語で稼働していて、その言語をサポートしていない Fiery サーバーに接続している場合に、その言語をサポートする Fiery Language Package がダウンロード済みであると、Fiery Command WorkStation で、Fiery サーバーに言語パッケージをインストールするオプションが表示される可能性があります。必要に応じて Fiery サーバーをリブートし、追加言語を使用できるようにアップデートを行う必要がありますが、その他の操作は必要ありません。

Fiery Language Package は、特定の言語および Fiery サーバーの特定のモデルで利用できます。Fiery Language Package の詳細については、help.efi.com/fip をご覧ください。

- 1 Fiery Software Manager で、左下隅にある「Preferences (環境設定)」アイコンをクリックします。
- 2 「Show additional features (追加機能を表示する)」を選択します。
Fiery Language Package は「Show additional features (追加機能を表示する)」設定が選択されていて、まだダウンロードしていない最新の Fiery Language Package がある場合にのみ表示されます。
- 3 左上隅の「Applications (アプリケーション)」アイコンをクリックし、右上隅の「Check for Updates (アップデートを確認)」アイコンをクリックします。
- 4 Fiery Language Package の横にある「Download (ダウンロード)」をクリックします。

Windows コンピューターから Fiery Software Manager をアンインストールするには

Windows コンピューターから Fiery Software Manager をアンインストールするには、Fiery Software Manager 経由でインストールまたは管理されるアプリケーションをすべてアンインストールする必要があります。Fiery Software Manager と Fiery Extended Applications によってサポートされるアプリケーションをアンインストールするには、以下のステップに従います。

- 1 Windows の「Control Panel (コントロールパネル)」を開きます。
- 2 「Uninstall a program (プログラムのアンインストール)」を選択します。
- 3 「Fiery User Software」を右クリックして「Uninstall (アンインストール)」を選択します。
- 4 「Control Panel (コントロールパネル)」か Fiery Software Manager の「Remove (除去)」を使用して、Fiery JobFlow をアンインストールします。
- 5 Fiery Software Manager の「Remove (除去)」を使用して、Fiery Integration Manager をアンインストールします。
最後のアプリケーションがアンインストールされると、Fiery Software Manager がシステムから除去されます。

Mac OS コンピューターから Fiery Software Manager をアンインストールするには

Mac OS コンピューターから Fiery Software Manager をアンインストールするには、Fiery Software Manager 経由でインストールまたは管理されるアプリケーションをすべてアンインストールする必要があります。Fiery Software Manager と Fiery Extended Applications によってサポートされるアプリケーションをアンインストールするには、以下のステップに従います。


- 1 「アプリケーション」で、「Fiery Software Uninstaller」を選択します。
「Fiery Software Uninstaller」ダイアログボックスが表示されます。
- 2 「Applications (アプリケーション)」タブを選択します。
- 3 ソフトウェア名の横にあるチェックボックスをオンにします。
- 4 「Uninstall (アンインストール)」をクリックします。

Fiery サーバーに Fiery アプリケーションを接続するには

Fiery アプリケーションの初回起動時は、Fiery サーバーへの接続を設定するよう促されます。また、サーバー名や IP アドレスの変更など、Fiery サーバーやネットワークで変更が発生するたびに設定情報を編集できます。

- 1 Fiery サーバーの設定情報ページを印刷します。
Fiery サーバー設定情報ページには、Fiery サーバーの IP アドレスなど、接続の設定時に必要な情報が含まれています。Fiery サーバーがネットワーク上のドメインネームサーバー (DNS) に登録されていることを確認してください。詳細については、ネットワークシステム管理者に問い合わせてください。
- a) Fiery Command WorkStation で Fiery サーバーに接続します。「Device Center (デバイスセンター)」をクリックします。
- b) 「サーバー設定」をクリックします。
サーバー設定を印刷したり別の場所に保存したりするには、右上のアイコンを使用します。

- 2 アプリケーションを起動します（たとえば、Fiery Command WorkStation や Fiery Remote Scan など）。
- 3 左上角のプラス（+）アイコンをクリックします。
「サーバーに接続」ダイアログボックスが表示されます。
- 4 「Connect to Server (サーバーに接続)」ダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。
 - Fiery サーバーの IP アドレスまたは DNS 名を入力します。
 - 「Search (検索)」アイコンを使用して検索し、Fiery サーバーを選択して追加します。IP アドレスの範囲、IP アドレスとサブネットマスクでの検索または「自動検索」が可能です。



メモ： 前回のインストールの設定を保存してある場合は、「Search (検索)」ダイアログボックスが最初に表示されることがあります。

- 5 「Connect (接続)」をクリックします。
- 6 プロンプトが表示された場合は、ログインします。
必要に応じて、システム管理者にパスワードを問い合わせてください。Fiery サーバーのパスワードの設定およびデフォルトのシステム管理者パスワードの詳細については、『設定管理』を参照してください。
複数の Fiery サーバーに対する管理および接続の詳細については、アプリケーションのオンラインヘルプを参照してください。

Fiery サーバーに Fiery Hot Folders を接続するには

- 1 Fiery Hot Folders を起動します。
- 2 「Hot Folder Settings (ホットフォルダー設定)」ダイアログボックスに、フォルダー名（必須）と詳細（任意）を入力してください。ダイアログボックスが自動的に表示されない場合は、「New (新規)」をクリックしてください。
- 3 「Browse (参照)」をクリックして Fiery Hot Folders の場所を指定します（たとえば、デスクトップなど）。

- 4 「Select (選択)」をクリックして Fiery サーバーに接続します。
「Connect to Server (サーバーに接続)」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスは Fiery アプリケーションによく使われるダイアログボックスで、アプリケーションの種類にかかわらず同じ動作をします。使用方法の詳細については、[Fiery サーバーに Fiery アプリケーションを接続するには](#) (5 ページ) を参照してください。
- 5 「OK」をクリックします。
Fiery Hot Folders の詳細については、『Fiery Hot Folders のヘルプ』を参照してください。

