

Fiery SignLab

11.3.1 Release-Informationen

Inhalt

| | |
|--|---|
| Fiery SignLab 11.3.1 Überblick | 2 |
| Neue Funktionen | 2 |
| Behobene Probleme | 2 |
| Softwareunterstützung und -anforderungen | 3 |
| Unterstützte Betriebssysteme | 3 |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | 3 |
| Mindestsystemanforderungen | 3 |
| Netzwerksicherheit | 4 |
| Netzwerkports | 4 |
| Schlussfolgerung | 4 |

Fiery SignLab 11.3.1 Überblick

Das Update 11.3.1 für SignLab bringt Unterstützung für VersaWorks 7 und behebt einige von Benutzern gemeldete Probleme.

Neue Funktionen

- Unterstützung für VersaWorks 7 in SignLab VersaWorks Edition hinzugefügt.

Behobene Probleme

- Ein Problem wurde behoben, bei dem ClipArt-Dateien manchmal nicht in der Vorschau angezeigt wurden.
- Ein Problem wurde behoben, bei dem der Roland GR2-640 die Seitengröße nicht ermitteln konnte.
- Ein Problem wurde behoben, bei dem Text, der auf Konturschnitt eingestellt war, bei der PDF-Ausgabe nicht korrekt ausgegeben wurde.

Softwareunterstützung und -anforderungen

Unterstützte Betriebssysteme

- Windows 10
- Windows 11

Empfohlene Systemvoraussetzungen

| | |
|-----------------|---|
| Betriebssystem | Windows 11 |
| Arbeitsspeicher | 16 GB RAM |
| Speicherplatz | SSD mit 50 GB verfügbarem Speicherplatz |
| CPU | Intel®- oder AMD-Mehrkernprozessoren mit 3 GHz oder schneller |
| Auflösung | 1080 p |

Mindestsystemanforderungen

| | |
|-----------------|---|
| Betriebssystem | Windows 10 |
| Arbeitsspeicher | 8 GB RAM |
| Speicherplatz | Festplatte mit 50 GB verfügbarem Speicherplatz |
| CPU | Intel®- oder AMD-Mehrkernprozessoren mit 1,7 GHz oder schneller |
| Auflösung | 720 p |

Netzwerksicherheit

Die SignLab von Fiery bietet eine Vielzahl von Merkmalen und Funktionen, die die Netzwerkkommunikation nutzen. Netzwerkstörungen oder falsche Berechtigungen können dazu führen, dass keine korrekten Treiber zur Verfügung stehen oder die Software nicht validiert werden kann. Netzwerkberechtigungen sollten nicht ohne Unterstützung durch einen Netzwerkadministrator oder den technischen Support geändert werden.

Netzwerkports

Stellen Sie bei der Überprüfung der Verfügbarkeit des Netzwerks oder der Installation von Antiviren-Software sicher, dass die folgenden Ports nicht blockiert sind.

| Portname | Zweck |
|----------|---|
| 80 | Gerätetreiber-Downloads |
| 443 | HTTPS-Anfragen mit der Fiery Server-Infrastruktur |

Schlussfolgerung

Fiery Spezialproduktion ist stolz darauf, Ihnen diese Updates zur Verfügung zu stellen, um Ihre Erfahrungen mit unserer Software zu verbessern. Diese Version bietet neue oder verbesserte Merkmale, wichtige Fehlerkorrekturen und wertvolle Sicherheitspatches, die eine optimale Leistung und Sicherheit gewährleisten, damit Ihre Geräte besser laufen.

Wie immer sind wir dankbar für Ihr Feedback, das uns hilft, unsere Produkte weiter zu verbessern und zu erneuern. Sollten Sie auf Probleme stoßen oder Vorschläge haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team. Vielen Dank, dass Sie sich für Fiery Spezialproduktion Anwendungen entschieden haben.