



Fiery Verify

Fiery Verify toont de verificatieresultaten van uw kleurenmeting ten opzichte van een kleurreferentie. De resultaten worden berekend op basis van de kleurreferentie, de voorbeeldmeting en de tolerantieset. Met Fiery Verify kunt u tolerantiesets bewerken ter vergelijking.

Een voorbeeld met een kleurreferentie vergelijken

Hiermee laadt u een voorbeeld en referentiebestanden om deze door middel van een tolerantieset te vergelijken.

Opmerking: Fiery Verify ondersteunt de bestandsindelingen .txt en .it8.

Opmerking: Het voorbeeld en de referentiebestanden moeten geldige CGATS-gegevens bevatten.

- 1 Optioneel: Klik op Bestand > Nieuwe vergelijking om te beginnen met een nieuwe vergelijking.
- 2 Klik op Vergelijking > Referentie laden.
- 3 Selecteer een bestand en klik op Openen.
- 4 Klik op Vergelijking > Voorbeeld laden.
- 5 Selecteer een bestand en klik op Openen.
- 6 Selecteer de juiste tolerantieset voor uw kleurenworkflow.
- 7 Optioneel: Klik op Rapport om een gedetailleerd rapport op te slaan in de PDF-indeling.




Een voorkeuze verificatie maken in Fiery Verify



Hiermee maakt u een voorkeuze verificatie om de kleurreferentie, tolerantieset of vlakkenset te wijzigen die worden gebruikt voor kleurverificatie in Fiery Verify.

U moet het volgende weten:

- Kleurreferentie betekent de gewenste kleuren waarmee voorbeeldmetingen worden vergeleken.
Opmerking: Kleurruimten volgens de industriestandaard, zoals GRACoL2013 en FOGRA51, omvatten de meeste selecties voor kleurreferenties.
- Tolerantieset betekent de criteria die worden gebruikt voor de vergelijking tussen een kleurreferentie en een voorbeeldmeting.
- Vlakkenset betekent de gedefinieerde set met kleurvlakken die wordt afgedrukt om te gebruiken als voorbeeld voor de meting.
Opmerking: Vlakkensets volgens de industriestandaard, zoals Idealliance Control Wedge 2013, Fogra Media Wedge V3 en IT8.7/4, omvatten de meeste selecties voor vlakkensets. Aangepaste vlakkensets kunnen worden geïmporteerd.

Een voorkeuze verificatie bestaat uit een kleurreferentie, een tolerantieset en een vlakkenset.

- 1 Klik in Fiery Verify op Bewerken > Verificatievoorkeuze-editor.
- 2 Selecteer de voorkeuze verificatie die u wilt bewerken.
- 3  .
Klik op  .
- 4 Optioneel: Bewerk onder voorkeuze verificatie de naam voor de nieuwe voorkeuze.
- 5 Selecteer een geschikte kleurreferentie voor de kleurenproductieworkflow die u wilt verifiëren.
 - Klik op  om een kleurreferentie te importeren.

Opmerking: U wordt aanbevolen een kleurreferentie te kiezen die overeenkomt met het bronkleurprofiel dat u gebruikt voor het afdrukken van de taak waarvoor kleuren worden geverifieerd.
- 6 Selecteer een geschikte tolerantieset voor de kleurenproductieworkflow die u wilt verifiëren.
 - Klik op  om een nieuwe tolerantieset te maken.
- 7 Selecteer een geschikte vlakkenset voor de verificatieworkflow.
 - Klik op  om een vlakkenset te importeren.
- 8 Klik op Opslaan.

Een tolerantieset maken of bewerken in Fiery Verify


Hiermee maakt of bewerkt u een tolerantieset om de criteria te specificeren die door Fiery Verify voor de vergelijking worden gebruikt.

Zorg dat u de aanvaardbare variatiebeperkingen voor uw kleurenworkflow kent, waaronder:

- ΔE -formule
- Algemene ΔE -grenzen

- ΔE -grenzen voor primaire kleuren
- ΔH -grenzen voor toonverschillen
- Tolerantielimiet toonwaardeverschil
- ΔCh -grenzen voor verschil in chromatische kleuren
- ΔL -grenzen voor NPDC
- ΔE -grenzen voor steunkleuren

Opmerking: De grenzen definiëren het aanvaardbare tolerantiebereik dat voor elk criterium wordt berekend.

- 1 Klik op Bewerken > Tolerantieset-editor.
- 2 Klik op  .
- 3 Selecteer een ΔE -formule.
- 4 Gebruik de selectievakjes om de gewenste Tolerantiecriteriën te selecteren.
- 5 Voer een Limiet in voor elk geselecteerde criterium.
- 6 Selecteer Waarschuwen of Mislukken om te kiezen hoe een overschrijding van de door u opgegeven limiet voor een meting voor elk criterium wordt aangegeven.
 - Waarschuwen is alleen informatief en de vergelijking kan nog steeds worden voltooid.
 - Mislukken zal ertoe leiden dat de volledige vergelijking mislukt.
- 7 Klik op Opslaan.

Voorbeeldmetingen opslaan

Hiermee slaat u de voorbeeldmeting gemaakt tijdens het verificatieproces op als een .it8-bestand.

Voorbeeldmetingen worden opgeslagen als .it8-bestanden.

U kunt een metingsvoorbeeld opslaan voor gebruik als referentie of ter vergelijking.

- 1 Klik in Fiery Verify op Vergelijking > Voorbeeld opslaan.
- 2 Navigeer naar de locatie waar u het rapport wilt opslaan.
- 3 Voer een bestandsnaam in en klik op Opslaan.

Referentie laden

Hiermee laadt u een referentiebestand in Fiery Verify om het te vergelijken met een voorbeeldmeting.

Opmerking: Fiery Verify ondersteunt de bestandsindelingen .txt en .it8.

Opmerking: Het referentiebestand moet geldige CGATS-gegevens bevatten.

- 1 Klik in Fiery Verify op Vergelijking > Referentie laden.

- 2 Selecteer een bestand en klik op Openen.

Voorbeeld laden

Hiermee laadt u een voorbeeldbestand in Fiery Verify om het te vergelijken met een referentie.

Opmerking: Fiery Verify ondersteunt de bestandsindelingen .txt en .it8.

Opmerking: Het voorbeeldbestand moet geldige CGATS-gegevens bevatten.

- 1 Klik in Fiery Verify op Vergelijking > Voorbeeld laden.
- 2 Selecteer een bestand en klik op Openen.

Rapport opslaan

Hiermee slaat u de details van de verificatievergelijking op als een PDF-bestand.

- 1 Klik in Fiery Verify
 - op Bestand > Exporteren naar PDF > Rapportof
 - klik op  .
- 2 Navigeer naar de locatie waar u het rapport wilt opslaan.
- 3 Klik op Opslaan.