



Fiery Verify

© 2026 Fiery, LLC. На информацию в данном документе распространяется действие Юридическое уведомление в отношении данного изделия.

17 июня 2026 г.

Содержание

Fiery Verify 2.40	5
Измерительные приборы, поддерживаемые Fiery Verify	5
Сравнение образца с эталоном цвета	6
Создание или редактирование набора допусков в Fiery Verify	7
Импорт и экспорт набора допусков	7
Импорт и экспорт шаблонов задания проверки	8
Сохранение образца измерений	8
Сохранение образца в качестве эталона	8
Загрузка эталона	9
Загрузка образца	9
Измерение зон	9
Измерение страницы с зонами для использования в качестве эталона	10
Измерение файла с образцами	10
Сохранение отчета	11
Создание этикетки о проверке	11

Fiery Verify 2.40

Fiery Verify отображает результаты проверки измерения цвета по сравнению с цветовым соответствием.

Результаты вычисляются на основе цветового соответствия, образца измерений и набора допусков.

Fiery Verify позволяет редактировать наборы допусков в целях сравнения.

Измерительные приборы, поддерживаемые Fiery Verify

Fiery Verify требуется измерительный прибор для измерения печатной продукции в целях проверки цвета. Fiery Verify поддерживает перечисленные ниже измерительные приборы.

Поддерживаемые измерительные приборы

- Для измерения эталонного рабочего процесса и примера рабочего процесса поддерживаются следующие измерительные приборы.
 - EFI ES-6000
 - EFI ES-3000
 - EFI ES-2000
 - Barbieri Spectropad (только с соединением USB)
 - Barbieri Spectro LFP
 - Barbieri Spectro LFP qb
 - Barbieri Spectro Swing
 - Встроенный спектрофотометр Canon
 - Canon Sensing Unit
 - Konica Minolta FD-9
 - Konica Minolta FD-5BT
 - Konica Minolta IQ-501
 - Konica Minolta IQ-601
 - X-Rite i1iSis 2 XL
 - X-Rite i1iSis 2
 - X-Rite i1iSis XL
 - X-Rite i1 iSis
 - X-Rite i1iO 3

- X-Rite i1iO 2
 - X-Rite i1iO
 - X-Rite i1Pro 3
 - X-Rite i1Pro 2
 - X-Rite i1Pro
 - X-Rite i1Pro 3+
 - Встроенный спектрофотометр Xerox iGen
 - Матрица полной ширины Xerox
- Для рабочего процесса измерения зоны поддерживаются следующие измерительные приборы.
- EFI ES-3000
 - EFI ES-2000
 - X-Rite i1Pro 3
 - X-Rite i1Pro 2
 - X-Rite i1Pro
 - X-Rite i1Pro 3+
 - Konica Minolta FD-5BT
 - Konica Minolta Myiro

Подробную информацию см. в разделах [Измерение страницы с зонами для использования в качестве эталона](#) на стр. 10, [Измерение файла с образцами](#) на стр. 10 и [Измерение зон](#) на стр. 9.

Сравнение образца с эталоном цвета

Загрузите образец и эталонные файлы, чтобы сравнить их с использованием набора допусков.

Примечание: Fiery Verify поддерживает файлы с расширением .icc, .txt и .it8.

Примечание: Образец и эталонные файлы должны содержать допустимые данные CGATS.

1 Нажмите **Файл > Создать сравнение** для запуска нового сравнения.

2 Нажмите **Сравнение > Загрузить эталон**.

Примечание: Для набора допусков "Оттенки серого G7" не требуется файл эталонных цветов.

3 Выберите файл и нажмите **Открыть**.

4 Нажмите **Сравнение > Загрузить образец**.

5 Выберите файл и нажмите **Открыть**.

6 Выберите соответствующий **Набор допусков** для работы с цветом.

7 Нажмите **Отчет**, чтобы сохранить подробный отчет в формате PDF.

Примечание: Столбец ΔE не будет отображаться при выборе набора допусков "Оттенки серого G7" или "Целевые значения G7".

Создание или редактирование набора допусков в Fiery Verify

Создайте или отредактируйте набор допусков, чтобы указать критерии, используемые при сравнении с помощью Fiery Verify.

Необходимо знать допустимые ограничения изменений при работе с цветом, в том числе следующие.

- Формула ΔE
- Общие ограничения ΔE
- Ограничения ΔE основного цвета
- Ограничения ΔH отклонения тона
- Ограничения допуска отклонения значения тона
- Ограничения ΔCh отличия цветности
- Ограничения ΔL NPDC
- Ограничения ΔE плашечного цвета

Примечание: В Fiery Verify наборы допусков отсортированы по пользовательским, стандартным и старым наборам допусков.

Примечание: Ограничения определяют допустимые диапазоны допуска, которые рассчитываются для каждого критерия.

1 Выберите **Редактировать** > **Редактор наборов допусков**.

2 Нажмите .

3 Выберите **Формула ΔE** .

4 Используйте флажки, чтобы выбрать необходимый **Критерий допуска**.

5 Введите **Ограничение** для каждого выбранного критерия.

6 Выберите **Предупреждение** или **Сбой**, чтобы указать для каждого критерия, каким образом обозначать случаи, когда результаты измерения превышают заданные ограничения.

- **Предупреждение** — только информационное сообщение, позволяющее выполнить сравнение.
- **Сбой**: сравнение не будет завершено.

7 Нажмите **Сохранить**.

Импорт и экспорт набора допусков

Можно импортировать или экспортировать наборы допусков для воспроизведения настроенного пользователем набора допусков.

Примечание: Кнопка экспорта доступна только для пользовательских наборов допусков.

- 1 В Fiery Verify нажмите кнопку **Импорт**, чтобы импортировать пользовательский набор допусков.
- 2 В Fiery Verify нажмите **Экспорт**, чтобы экспортировать пользовательский набор допусков.

Импорт и экспорт шаблонов задания проверки

Можно импортировать или экспортировать шаблоны задания проверки для воспроизведения пользовательских шаблонов задания проверки.

Примечание: Шаблон задания проверки включает цветовое соответствие, набор допусков и набор зон.

- 1 Откройте Fiery Verify из приложения Color Profiler Suite.
- 2 Выберите **Редактировать** шаблон задания проверки.
- 3 Нажмите **Импорт**, чтобы импортировать пользовательский шаблон задания проверки.
- 4 Нажмите **Экспорт**, чтобы экспортировать пользовательский шаблон задания проверки.
Кнопка экспорта доступна только для пользовательских шаблонов задания проверки.

Сохранение образца измерений

Полученный в процессе проверки образец измерения сохраните в файле .it8.

Образцы измерений сохраняются в файлах .it8.

Сохраните образец измерения для использования в качестве эталона или для сравнения.

- 1 В окне Fiery Verify нажмите **Сравнение > Сохранить образец**.
- 2 Перейдите в папку, в которой необходимо сохранить отчет.
- 3 Введите имя файла и нажмите **Сохранить**.

Сохранение образца в качестве эталона

Образец измерения можно сохранить для использования в качестве эталона цвета в редакторе шаблонов задания проверки.

- 1 В окне Fiery Verify нажмите **Сравнение > Сохранение образца в качестве эталона**.
- 2 Введите имя файла и нажмите **Сохранить**.

Загрузка эталона

Загрузите файл эталона в Fiery Verify, чтобы сравнить его с образцом измерения.

Примечание: Fiery Verify поддерживает файлы с расширением .icc, .txt и .it8.

Примечание: Файл эталона должен содержать допустимые данные CGATS.

- 1 В окне Fiery Verify нажмите **Сравнение > Загрузить эталон**.
- 2 Выберите файл и нажмите **Открыть**.

Загрузка образца

Загрузите файл образца в Fiery Verify, чтобы сравнить его с эталоном.

Примечание: Fiery Verify поддерживает файлы с расширением .icc, .txt и .it8.

Примечание: Файл образца должен содержать допустимые данные CGATS.

- 1 В окне Fiery Verify нажмите **Сравнение > Загрузить образец**.
- 2 Выберите файл и нажмите **Открыть**.

Измерение зон

Можно сравнить недавно измеренные цветовые зоны с напечатанными цветовыми зонами.

Убедитесь, что к компьютеру подключен поддерживаемый ручной измерительный прибор.

- 1 Чтобы сравнить напечатанные цветовые зоны, выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите **Файл > Создать сравнение**.
 - Загрузите результаты измерений из файла эталонных цветов или файла с образцами.
- 2 Нажмите **Сравнение > Начать измерение зоны**.
- 3 Для калибровки измерительного прибора следуйте инструкциям на экране.
- 4 Нажмите **Режим измерения** и выберите необходимый режим измерения.
- 5 Нажмите **Калибровка**.
- 6 Нажмите строку в разделе **Эталон** или **Образец**, чтобы разместить результаты измерения цвета.
- 7 Поместите измерительный прибор на цветовую зону, которую требуется измерить.
- 8 Отсканируйте цветовую зону с помощью измерительного прибора.

Fiery Verify автоматически сравнит измеренные значения зон со значениями, указанными в столбцах **Эталон** или **Образец**, и отобразит результаты.

9 После измерения всех зон нажмите **Остановить измерение**.

Измерение страницы с зонами для использования в качестве эталона

Можно измерить страницу с зонами, которая будет использоваться в качестве эталона в Fiery Verify. Требуется предварительно напечатанная страница с зонами.

Примечание: Fiery Verify сохраняет результаты измерения в файле .it8.

- 1 В Fiery Verify нажмите **Сравнение > Измерить эталон**.
Fiery Verify использует FieryMeasure для измерения цветочных зон образцов.
- 2 Выберите измерительный прибор в списке **Прибор**.
При необходимости нажмите **Настройки** для настройки параметров измерительного прибора.
- 3 Выберите тип измерения либо для импорта данных о расположении зон выберите **Импорт** и укажите файл.
- 4 Выберите соответствующую компоновку страницы для измерительного прибора.
- 5 В списке **Размер атласа** выберите размер, который соответствует бумаге, используемой в рабочем процессе и загруженной в принтер.
- 6 Нажмите **Измерить**.
- 7 Для калибровки измерительного прибора следуйте инструкциям на экране.
- 8 Для измерения страницы с компоновкой зон следуйте инструкциям на экране.

Измерение файла с образцами

Можно измерить страницу с зонами, которая будет использоваться в качестве файла с образцами в Fiery Verify.

Требуется предварительно напечатанная страница с зонами.

Примечание: Fiery Verify сохраняет результаты измерения в файле .it8.

- 1 В Fiery Verify нажмите **Сравнение > Измерить образец**.
Fiery Verify использует FieryMeasure для измерения цветочных зон образцов.
- 2 Выберите измерительный прибор в списке **Прибор**.
При необходимости нажмите **Настройки** для настройки параметров измерительного прибора.
- 3 Выберите тип измерения либо для импорта данных о расположении зон выберите **Импорт** и укажите файл.
- 4 Выберите соответствующую компоновку страницы для измерительного прибора.

- 5 В списке **Размер атласа** выберите размер, который соответствует бумаге, используемой в рабочем процессе и загруженной в принтер.
- 6 Нажмите **Измерить**.
- 7 Для калибровки измерительного прибора следуйте инструкциям на экране.
- 8 Для измерения страницы с компоновкой зон следуйте инструкциям на экране.

Сохранение отчета

Сохраните результаты сравнения, полученные во время проверки, в файле PDF.

- 1 Выполните одно из следующих действий в Fiery Verify:

- Нажмите **Файл > Экспорт в PDF > Отчет**.

- Нажмите  .

- 2 Перейдите в папку, где требуется сохранить отчет.

- 3 Нажмите **Сохранить**.

Примечание: Столбец ΔE не будет отображаться при выборе набора допусков "Оттенки серого G7" или "Целевые значения оттенков серого G7".

Создание этикетки о проверке

Сохраните результаты сравнения, полученные во время проверки, в виде этикетки в файле PDF.

- 1 Нажмите значок **Этикетка**  после завершения проверки в Fiery Verify.

Этикетка будет создана в формате PDF и открыта с помощью средства просмотра PDF по умолчанию.

- 2 Напечатайте или сохраните этот файл PDF.

Примечание: Для набора допусков «Оттенки серого G7» не требуется файл цветового соответствия.