



Poznámky k verzi pro zákazníky

Fiery Color Profiler Suite, v5.8.1

Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům.

Poznámka: Pojem „Color Profiler Suite“ v tomto dokumentu odkazuje na Fiery Color Profiler Suite.

Pokud máte předchozí verzi Color Profiler Suite a vaše smlouva o údržbě a podpoře softwaru (SMSA) je aktuální, nástroj Fiery Software Manager vás upozorní na tuto novou verzi a umožní upgrade. Pokud vaše smlouva SMSA není aktuální, nebudete upozorněni, ale můžete spustit Fiery Software Manager (výběrem možnosti **Nápověda** > **Zkontrolovat aktualizace** v hlavním okně), obnovit vaši SMSA a poté provést upgrade.

Uživatel Fiery XF nebo Fiery proServer má nárok na aktualizaci nebo upgrade Color Profiler Suite, pokud má server Fiery XF 7.0 nebo novější, Color Profiler Option a aktivní SMSA. Dostupnou aktualizaci lze zobrazit v aplikaci Fiery Software Manager nebo na obrazovce Aplikace a prostředky v Fiery Command WorkStation. Uživatel může zkontrolovat stav smlouvy SMSA pro Fiery XF ve Správci licencí pro Fiery XF.

Novinky v této verzi

Tato verze softwaru Fiery Color Profiler Suite přináší nové funkce.

Novinky ve verzi 5.8.1

- Uživatelské rozhraní profilů Fiery Edge změnilo nastavení **Náhled křivky černého inkoustu (0–100%)** na nastavení **Náhled vyvážení šedé (0–100%)**.
- Byly opraveny různé potíže z Fiery Color Profiler Suite verze 5.8.

Novinky ve verzi 5.8

- Inteligentní podpora doporučených Fiery Edge profilových grafů v Fiery Express Profiler barevných režimech CMYK a Fiery Printer Profiler CMYK+.
- Kompatibilita měřicího přístroje Barbieri Spectro Swing qb v aplikaci Fiery Express Profiler, Fiery Printer Profiler, Kalibrátor, Fiery Optimizer, Fiery Print Matcher, a Fiery Verify.
- Nativní podpora pro Konica Minolta IQ-601 v Fiery Express Profiler, Fiery Printer Profiler, Kalibrátor, Fiery Optimizer, Fiery Print Matcher, Fiery Profile Inspector a Fiery Verify.
- Fiery Color Profiler Suite podporuje plynulé přepínání mezi ILS Canon a senzorovou jednotkou Canon bez opětovného spuštění server Fiery a tiskárny a mezi režimy vysoce rychlého a kvalitního zařízení Konica Minolta IQ-601.
- Okno **O aplikaci** v Fiery Color Profiler Suite je nyní uživatelsky přívětivější díky záložkám pro verzi a právní informace.



- Přístroje EFI ES-1000 a X-Rite i1Pro nelze recertifikovat a v příští verzi softwaru budou odstraněny ze seznamu Fiery Color Profiler Suite měřicích přístrojů.
- Modely EFI ES-3000 a EFI ES-6000 byly přejmenovány na Fiery ES-3000 a Fiery ES-6000.
- Kompatibilita s macOS Sequoia 15, Windows 11 24H2 a Windows Server 2025.
- Byly opraveny různé potíže z Fiery Color Profiler Suite verze 5.7.0.11.

Nyní se [zde](#) podívejte na video.

Účet Fiery

Účet Fiery je vyžadován pro stahování softwaru ze správce Fiery Software Manager, včetně upgradu na aplikaci Command WorkStation verze 7. Pro instalaci softwaru není účet vyžadován.

Další informace viz <https://solutions.fieri.com/Account>.

Požadavky na software

Tato verze Fiery Color Profiler Suite vyžaduje novou licenci. Pokud aktuálně používáte verzi 5.x nebo 4.x a vaše smlouva o údržbě a podpoře softwaru (SMSA) je aktuální, pak Fiery Color Profiler Suite automaticky stáhne nejnovější licenci z licenčního serveru Fiery. Chcete-li obnovit Fiery Color Profiler Suite SMSA, obraťte se na svého prodejce Fiery a uveďte číslo dílu obnovení SMSA 100000006105. Majitelé sady Fiery Color Profiler Suite 4.x mohou u svých prodejců produktů Fiery rovněž zakoupit upgrade z verze 4.x na nejnovější verzi 5.x, včetně SMSA na jeden rok, a to s uvedením čísla dílu 3000013448 (digitální verze) nebo 3000013280 (fyzická verze).

Pro sadu Fiery Color Profiler Suite jsou doporučována spouštěcí místa z aplikace Fiery Command WorkStation, Fiery Command WorkStation 6.8 a novější (podporována je verze Fiery Command WorkStation 6.5 nebo vyšší). Spouštěcí místa z jiných verzí aplikace Fiery Command WorkStation nespustí moduly sady Fiery Color Profiler Suite 5.8.1.

Systémové požadavky

Aby bylo možné používat sadu Fiery Color Profiler Suite, musí počítač Mac splňovat následující minimální požadavky.

Poznámka: Fiery Color Profiler Suite v5.8.1 (CPS) je nativní 64bitová aplikace pro platformy Mac a Windows. V CPS v5.8.1 nejsou podporovány 32bitové operační systémy. Pokud je již aplikace Fiery Software Manager spuštěna v 32bitovém operačním systému Windows 7 32 bitů, nezobrazí oznámení o aktualizaci pro sadu CPS v5.8.1. Pokud se pokusíte nainstalovat aplikaci Fiery Software Manager na 32bitový operační systém, zobrazí se chyba kompatibility a instalace bude zrušena.

Windows	• Windows 11 • Windows 10 • Windows Server 2025 • Windows Server 2022
---------	--

macOS	• macOS 15 (nativní podpora Intel a Apple řady M) • macOS 14 (nativní podpora Intel a Apple řady M) • macOS 13 (nativní podpora Intel a Apple řady M) • macOS 12 (nativní podpora Intel a Apple řady M)
Konfigurace	• 4 GB paměti RAM (minimální) a doporučeno 8 GB RAM nebo více • 3 GB volného místa na pevném disku pro použití aplikace • Minimální požadavky na procesor: • Procesor Intel® Core™ i5 nebo vyšší • Procesor AMD Ryzen™ 5 nebo vyšší • Monitor podporující 16bitové barvy s následujícími doporučenými rozlišeními: • Minimální rozlišení: • Windows: 1024 × 768 • macOS: 1024 × 800 • Maximální rozlišení: • Windows: 2560 × 1600 • macOS: 2560 × 1600 • Modul Fiery Verify vyžaduje rozlišení monitoru 1280 × 1024 • Je doporučena zvuková karta • 1 port USB 2.0 (napájený) pro spektrofotometr Fiery. Pro další měřicí přístroje jsou vyžadovány další porty. Poznámka: Pokud spektrofotometr Fiery připojíte k portu USB na většině klávesnic nebo k nenapájenému portu USB, nebude fungovat. Fiery spektrofotometr a připojovací kabely se dodávají s Fiery Color Profiler Suite.
Tiskárna	Libovolná barevná tiskárna RGB, CMYK nebo CMYK+X

Potíže opravené ve verzi 5.8.1

Měřicí přístroje nebyly nalezeny

Po změření políček barevných profilů a importu souboru .it8 se zobrazila chybová zpráva, že váš měřicí přístroj nebyl nalezen.

Došlo k tomu u následujících měřicích přístrojů:

- Fiery ES-6000 (s připojením USB)
- X-Rite iSis
- Konica Minolta MYIRO-1

- Barbieri Spectro swing qb
- Ricoh Auto Color Adjuster

Zpráva o vytvoření virtuální tiskárny byla v některých jazycích prázdná

V Fiery Printer Profiler na počítačích Mac některé jazyky zobrazovaly prázdnou zprávu místo dotazu, zda chcete vytvořit virtuální tiskárnu po přeskočení kalibrace nebo vytvoření nové kalibrace.

Fiery Verify Assistant nereagovalo

Když jste na počítači Mac otevřeli Fiery Verify Assistant, v profilu klikli na tlačítko **Upravit** a potom na tlačítko **Uložit** nebo **Zrušit**, Fiery Verify Assistant přestal reagovat a nebylo možné provést další akce.

Graf G7 měl sníženou kvalitu po každé iteraci

Když jste vytvořili a spustili kalibraci se zapnutým postupem G7 v pracovním postupu kalibrace DeltaE a vytvořili jste další kalibrační sadu s postupem G7 pomocí stejných informací, kvalita grafu G7 se po každé iteraci snížila.

Při používání přístroje Fiery ES-3000 na Fiery EC22 (verze 1.0) došlo k interní chybě

Když jste na počítači se systémem Windows vytvořili v Fiery EC22 (verze 1.0) novou kalibraci pomocí pracovního postupu G7, který používá přístroj Fiery ES-3000, a poté jste vybrali profilovací tabulku se 46 políčky, zobrazila se interní chybová zpráva a turboprofilování nebylo možné dokončit.

Dynamické grafy zobrazují nulový počet políček

Když jste v Fiery Printer Profiler importovali soubor .it8 při měření políček, nebyla v nastavení **Rozvržení políček** uvedena žádná políčka.

Náhled měření políček se při ukončení režimu spánku nezobrazoval správně

Když monitor ukončil režim spánku na počítači Mac, náhled měření políček se nezobrazoval správně.

Při importu souboru .i8t se objevila chyba

V počítači se systémem Windows se objevila chyba, když jste použili Barberi Spectro Swing k měření políček a importovali soubor .i8t.

Nastavení přístroje nebylo uvedeno

Po změření políček barevných profilů a importu souboru .it8 nebylo nastavení **přístroje** uvedeno v seznamu **Nastavení políček**.

Chyba velikosti stránky po importu souboru .it8

Po změření políček barevných profilů pomocí softwaru X-Rite iSis a importu souboru .it8 se zobrazila chyba velikosti stránky.

Ricoh Auto Color Adjuster neměřil více grafů měření

Poté, co jste změřili jeden graf měření pomocí nástroje Ricoh Auto Color Adjuster, došlo k chybě na všech dalších grafech měření, kterou nebylo možné přecházet.

Zaškrťovací políčko Použít vnořený nástroj tiskárny se nezobrazilo

Když jste poprvé přidali server Fiery, který podporoval přepínání mezi zařízeními Canon ILS a senzorovou jednotkou Canon bez restartování serveru Fiery a tiskárny, v části Fiery Express Profiler se nezobrazovalo zaškrťovací políčko Použít vnořený nástroj tiskárny.

Znamé chyby ve verzi 5.8.1

Okno FieryMeasure se otevírá na pozadí ostatních oken Fiery Color Profiler Suite

Když na počítači se systémem Windows otevřete FieryMeasure z jiné aplikace Fiery Color Profiler Suite, může se okno otevřít na pozadí ostatních oken pracovního postupu.

Hodnoty delta E Průměrné naměřené odchylky a Maximální naměřené odchylky jsou vyšší v Fiery Color Profiler Suite verze 5.8 než v Fiery Color Profiler Suite verze 5.7

Fiery Color Profiler Suite verze 5.8 zavádí nové dynamické profilovací grafy Fiery Edge. V důsledku toho si uživatelé mohou všimnout různých hodnot pro **Průměrnou naměřenou odchylku** a **Maximální naměřenou odchylku**. Tyto hodnoty se počítají na základě nadbytečných políček v profilovacích grafech.

Nejmenší rozvržení profilovacího grafu neobsahuje žádná nadbytečná políčka, a proto nezobrazují hodnoty odchylek. Střední a velké dynamické profilovací grafy však mohou ve srovnání s předchozími verzemi Fiery Color Profiler Suite zobrazovat vyšší hodnoty odchylek. To nemusí být nutně negativní ukazatel, protože počet nadbytečných políček se výrazně zvýšil.

V důsledku toho se porovnává více políček, přičemž porovnání identických políček může zahrnovat více stránek grafu. Toto vylepšení poskytuje podrobnější zpětnou vazbu o stabilitě barev kombinace tiskárny, média, inkoustu nebo toneru, než jaká byla k dispozici v Fiery Color Profiler Suite verze 5.7 a dřívějších verzích.

Měřicí přístroj nelze připojit pomocí ethernetového kabelu

Při pokusu o připojení některého z následujících měřicích přístrojů pomocí sítě ethernet v prostředí Fiery Advanced Controller Interface se zobrazí zpráva o neúspěšném připojení:

- Konica Minolta FD-9
- Konica Minolta MYIRO-9
- EFI ES-6000 (Ethernet)

- Barberi LEP qb
- Ricoh Auto Color Adjuster

Jako náhradní řešení můžete měřicí přístroj připojit pomocí kabelu USB.

Nástroj Fiery Profile Inspector nemusí vybrat body v systému macOS Sonoma 14

V počítači se systémem macOS Sonoma 14 nemusí nástroj Fiery Profile Inspector dovolit výběr bodů v souboru IT8 nebo výstupním profilu ICC.

Dodatečná kalibrační sada a profil CMYK nejsou vytvořeny na zařízení Xerox® EX-P 5 Print Server Powered by Fiery®, verze 2.1

Je-li v předvolbách zaškrtnuto políčko **Vytvořit další kalibrační sadu a profil CMYK z dat měření CMYK+** v zařízení Xerox® EX-P 5 Print Server Powered by Fiery®, verze 2.1 a je vytvořen profil tiskárny CMYK+, dodatečná kalibrační sada a profil CMYK se nevytvoří.

Měřicí přístroje X-Rite iO připojené k systému macOS

Jsou-li X-Rite i1iO/i1iO2 a i1iO3/i1iO3+ připojeny k počítači se systémem macOS Monterey 12.4, nejsou detekovány. Jako náhradní řešení nainstalujte macOS Monterey 12.5 nebo novější.

Měření sady políček G7 P2P25Xa může vrátit chybu skenování

Když změříte pruh G7 P2P25Xa za poslední políčko v oficiálním rozložení políček, zobrazí se v aplikaci Fiery Verify chyba skenování neúplného pruhu.

Změna měřítka rozlišení monitoru

Pokud změníte měřítko rozlišení monitoru v systému Windows, zobrazí se chybová zpráva Fiery Color Profiler Suite.

Názvy úloh obsahující speciální znaky

Názvy úloh, které obsahují speciální znaky, jsou v nástroji Fiery Verify nečitelné.

Měřicí přístroje Konica Minolta MYIRO-1 a MYIRO-9 připojené k počítači Apple MacBook Pro

Jsou-li měřicí přístroje Konica Minolta MYIRO-1 a MYIRO-9 připojeny k počítači Apple MacBook Pro (13 palců, M1, 2020) pomocí USB konektoru (typu C), nejsou detekovány.

Měření políček pomocí přístroje Techkon SpectroDens

Když měříte diagram rozložení políček pomocí měřicího přístroje Techkon SpectroDens, bude při měření v obou směrech odrážet měření v obráceném směru. Doporučujeme měřit políčka diagramu pouze zleva doprava.

Měření bloku Barberi Spectro nebo ověřovacích proužků LFP QB v pracovním postupu Fiery XF

Blok Barberi Spectro nebo ověřovací proužky LFP QB nelze měřit v režimu připojení k síti Ethernet nebo Wi-Fi, protože ve Fiery Verify neexistuje možnost, jak určit nastavení připojení v uživatelském rozhraní pro ověřovací proužky v pracovním postupu Fiery XF.

Informace o zkušebním tisku zápatí

Informace o zkušebním tisku zápatí se zobrazí v angličtině bez ohledu na jazyk operačního systému klienta v Fiery Device Linker.

Měření políček pomocí přístroje X-Rite i1Pro3 Plus

Pokud k měření ve FieryMeasure používáte přístroj X-Rite i1Pro3 Plus a počítač přejde do režimu spánku, nebudete moci pokračovat v měření. Než začnete měřit políčka, doporučujeme na stolním počítači zakázat režim spánku.

Měřicí přístroj

Okno nástroje kalibrace přestane reagovat

Vyberete-li v modulu Fiery Printer Profiler možnost **Uložit jako PDF** a poté se připojíte k ručnímu spektrofotometru ES-2000, ES-3000, X-Rite i1Pro 2 nebo X-Rite i1 Pro3, okno může přestat reagovat na tlačítko **Další** při kalibraci měřicího přístroje.

(Mac OS) Color Profiler Suite zůstává v ukázkovém režimu s licencovaným nástrojem

Pokud spustíte Color Profiler Suite na počítači Mac v plně licencovaném režimu s připojeným licencovaným měřicím nástrojem, připojíte nelicencovaný měřicí nástroj a poté odpojíte licencovaný měřicí nástroj, Color Profiler Suite přejde do ukázkového režimu. Pokud poté znovu připojíte licencovaný měřicí přístroj, Color Profiler Suite zůstane v ukázkovém režimu. Pro návrat do plně licencovaného režimu je nutné restartovat Color Profiler Suite.

Fiery Printer Profiler

Nastavení nástroje Barbieri Spectro LFP qb Color Tools nejsou sdílena

Použijete-li na serveru Fiery XF měřicí přístroj Barbieri Spectro LFP qb, nastavení v pracovním postupu Color Tools se nesdílí s modulem Fiery Printer Profiler v aplikaci Fiery Color Profiler Suite.

Ve Správci kalibrací se zobrazují cíle kalibrace G7 založené na denzitě

Pokud máte nainstalovanou a licencovanou sadu Fiery Color Profiler Suite, můžete s pomocí Kalibrátoru vytvořit kalibraci G7. Při kalibraci G7 jsou na cíl kalibrace serveru Fiery použity přenosové křivky, které pomohou dosáhnout vyvážení šedé G7. Ve Správci kalibrací se zobrazuje původní cíl kalibrace, nikoli cíl kalibrace s použitými korekčními křivkami G7 NPDC.

Rozšířené profily gamutu vytvořené na iGen5 způsobují artefakty

Když na iGen5 vytvoříte profil pro barevný prostor CMYK+O, CMYK+G nebo CMYK+B a na obrázcích upozorujete nechtěné artefakty, zkuste vytvořit nový profil v pracovním postupu pro PDE, abyste použili nejnovější modul Fiery Edge.

Připojení serveru Fiery

Je-li při tisku nebo ukládání přerušeno připojení aplikace Fiery Printer Profiler k serveru Fiery, může dojít k neočekávaným výsledkům.

Vytvoření virtuální tiskárny při vytvoření nového profilu a sady kalibrace

Když při vytvoření nové sady kalibrace a profilu vytvoříte virtuální tiskárnu, název profilu nesmí obsahovat dvoubajtové znaky.

Doplňkové informace

Měření se zařízením IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 nebo Ugra/Fogra-MediaWedge verze 3.0a

Když v nástroji Fiery Verify měříte graf rozložení políček buď pomocí přístroje EFI ES-1000, EFI ES-2000, Konica Minolta FD-5BT nebo EFI ES-3000 (se zvolenou možností **Měření bez pravítka**), je třeba zleva doprava změřit kontrolní klín IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 nebo UGRA/FOGRA-Mediawedge verze 3.0a. Pokud měříte okraje média zprava doleva, zobrazí se společně s chybějícím zeleným zaškrtnutím červené varovné hlášení a informuje vás, že měření bylo provedeno nesprávně. Pokud se rozhodnete ignorovat varování a chybějící zelené zaškrtnutí, naměřené hodnoty se zaznamenají v obráceném směru.