



FieryMeasure

© 2016 Electronics For Imaging, Inc. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır.

26 Şubat 2016

İçindekiler

FieryMeasure	5
Ölçüm sayfalarının yazdırılması	5
Ölçüm sayfasını ölçme	6
Enstrümanı kalibre etme	6
ES-2000 veya ES-1000 ile ölçme	6
FD-5BT ile ölçüm	7
SpectroPad ile ölçme	8
iO2 ve ES-2000 ya da iO ve ES-1000 ile ölçme	8
Spectro LFP ile ölçme	9
i1 iSis ile ölçme	10
ES-6000 ile ölçüm	10
FD-9 ile ölçüm	10
Spectro Swing ile ölçme	10
Sayfaları ölçme (tüm enstrümanlar)	11
Ölçüm hataları	11
Bir sayfayı ölçtükten sonra ölçümleri denetleme	11
Bir bandı yeniden ölçme	12
G7 hedeflerinin yazdırılması ve ölçülmesi	12

FieryMeasure

FieryMeasure, bir ölçüm enstrümanı kullanarak bir sayfada bulunan yazdırılmış renk ek satırlarını ölçmeye yarayan bir yardımcı programdır. FieryMeasure kullanarak ek sayfa da yazdırabilirsiniz.

FieryMeasure, EFI ES-2000 spektrofotometre dahil olmak üzere çeşitli ölçüm enstrümanlarını destekler.

FieryMeasure, renk ölçüm verisi gerektiren diğer uygulamalar içerisinden başlatılır.

Ölçüm sayfalarının yazdırılması

Ölçüm sayfalarında bir cihazla ölçtüğünüz farklı renk ekleri bulunmaktadır. Ayrıca ölçümleri bir dosyadan da yükleyebilirsiniz.

- 1 Sayfayı yazdırdıktan sonra ölçüme tabi tutarsanız, ölçüm cihazını bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Yazdırma işlemi için sayfayı kaydetmek amacıyla Hiçbiri (PDF olarak kaydet) seçeneğini belirleyin veya bağlanıp sayfayı yazdırmak için Fiery Server ya da Fiery XF Server öğelerinden birini seçin ve İleri ögesini tıklayın.
- 3 Aşağıda belirtilen seçeneklerden bazıları veya tümü yama sayfasının düzeni için kullanılabilir. Göreviniz için uygun olan ayarı seçin:
 - Cihaz - Sayfaları ölçmek için ölçüm cihazını seçin veya ölçümleri bir dosyadan yüklemek için Ölçümleri yükle ögesini belirleyip dosyayı seçin.
İsteğe bağlı olarak, cihaz ayarlarını yapmak için Ayarlar ögesini tıklayın.
 - Ölçüm - Ölçüm tipini seçin veya yama düzenini bir dosyadan içe aktarmak için, İçe aktar seçeneğini belirleyin ve dosyayı seçin.
 - Yama düzeni - Düzen, yamaların sayısını renklerini ve sırasını etkiler. Ölçüm tipine bağlı olarak farklı düzenler de mevcuttur.

Daha az yama kullanılması daha hızlı işlem yapılması anlamına gelir ancak daha çok yama kullanılması genellikle daha kaliteli sonuçlar elde edilmesini sağlar. Profilleme işlemi için en az 928 yama, yüksek kaliteli sonuçlar alınması için de 1485 yama kullanılmasını önermekteyiz.

Düzenlenen ekler, ton ve doygunluk seviyelerine göre sırasıyla sayfaya yazdırılır. Sayfanın farklı alanlarındaki yoğunluk tutarsızlıklarını gidermeye yardımcı olması için rastgele ekler sayfaya rastgele sırayla yazdırılır. Kalibrasyon için, 51 rastgele ek kullanılmasını öneririz. (Bazı ölçüm cihazlarında kalibrasyonun gerçekleştirilmesi için, desteklenen tek ek düzeni budur.)

- Kağıt boyutu - Ölçüm sayfasını yazdırmak için bir kağıt boyutu seçin veya Özel ögesini tıklayıp özel bir sayfa boyutu belirleyin.

- 4 Bir Fiery Server ögesine veya Fiery XF Server ögesine bağlıysanız, ölçüm sayfasını yazdırmak için Yazdır ögesini tıklatın. Bağlı değilseniz, PDF dosyasını kaydetmek için Kaydet ögesini tıklatın.

Bir ölçüm sayfasını yazdırmadan önce yazdırma seçeneklerini ve sayfayı yazdırmayla ilgili diğer iş ayarlarını yapabilirsiniz. Hiçbir Color Management ayarını değiştirmeyin.

- 5 Bir PDF dosyasını kaydettiyseniz, bu dosyayı yazdırıp ardından Ölçüm ögesini tıklatın.

Ölçüm sayfasını ölçme

Spektrofotometre gibi bir renk ölçüm enstrümanı, bir renk ekinden yansıyan ışığı ölçer ve ölçümü sayısal bir değer olarak depolar. Bir ek sayfası ölçüm prosedürü, enstrümana göre değişir.

Bazı enstrümanlar, enstrümanın doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla kendi kendine kalibrasyon yapma özelliğine sahiptir. Örneğin, bilinen bir renk örneğini doğru bir şekilde ölçüp ölçemeyeceğini kontrol ederek enstrüman kalibre edilebilir. Kendi kendine kalibrasyon özelliği mevcutsa, bir sayfayı ölçmeye devam etmeden önce enstrümanı kalibre etmeniz gerekir.

El ile kullanılan enstrümanlarda, sayfayı yerleştirme ve sayfadaki her ek satırını ölçme ile ilgili talimatları izlemeniz gerekir. Otomatik enstrümanlar her satırı ölçer ve kullanıcı müdahalesi olmadan sonraki satıra geçer. Bazı enstrümanlar da sayfayı otomatik olarak konumlandırır.

Enstrümanı kalibre etme

Güvenilir ölçümler yapmak için öncelikle ölçüm enstrümanını kalibre etmeniz gerekir. Kalibrasyon başarısız olursa bu ölçümlerle devam edemezsiniz.

- 1 Ekrandaki talimatları izleyin ve Sonraki seçeneğini tıklatın.

Not: EFI ES-2000 veya EFI ES-1000 spektrofotometrenin bulunduğu yuvadaki beyaz döşeme ve enstrüman açıklığı temiz olmalıdır. EFI ES-2000'in bulunduğu beyaz döşeme kapağı açık olmalıdır.

- 2 Enstrümanı başarıyla kalibre edemezseniz İptal düğmesini tıklatın.

ES-2000 veya ES-1000 ile ölçme

Color Profiller Suite'teki EFI ES-2000 veya ES-1000 spektrofotometre kullanılarak bir sayfadan renk eklerini ölçebilirsiniz.

Ölçüm yönteminiz olarak ES-2000 seçtiğinizde enstrüman ayarlarını belirleyebilirsiniz:

- Ölçüm modu - İsteddiğiniz ölçüm türünü seçin. Tek geçişte veya iki geçişte her bir bandı ölçün.
 - M0 - Tek geçiş, UV dahil
 - M1 - İki geçiş, D50, UV dahil
 - M2 - İki geçiş, UV kesme

- Cetvel kullan - Bu seçenek belirlendiğinde EFI ES-2000'in alt bölümündeki konumlandırma sensörü cetveldeki bantları okur, bu nedenle EFI ES-2000'i bant boyunca ilerlemesi için yedekleme kartını cetvelle kullanmanız gerekir. Cetvel kullanımı iki geçişte bant ölçümü için gereklidir.
- Geniş ek boyutu - Bu seçenek belirlenirse daha geniş ekler, daha düşük çözünürlüklü yazıcıyla daha iyi ölçümler yapılmasına olanak tanımak üzere yazdırılır. Ölçüm yöntemi normal ve geniş ekler için aynıdır. Bu seçenek ES-1000 için de kullanılabilir.

Bir sayfa başarıyla ölçüldüğünde ölçümleri kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir ölçüm beklendiği şekilde olmadığı takdirde, bandı tekrar ölçebilirsiniz.

1 Ek sayfasını pürüzsüz ve eşit yüzeye yerleştirin.

Yedekleme kartınız ve ek sayfaları ölçmek için cetveliniz varsa ek sayfayı doğru şekilde konumlandırın.

Not: ES-2000 ile ek sayfaları yazdırırken cetveli kullanma seçeneğini belirlediyseniz cetveli kullandığınızdan emin olun.

2 Ekranda ES-2000/ES-1000 ölçüyor ifadesini gösterildiğinde; ekranda belirtilen bandın yukarısındaki veya aşağısındaki beyaz alana ES-2000/ES-1000'i yerleştirin.

3 Düğmeyi basılı tutun ve ES-2000/ES-1000'i eklerin bandı boyunca yavaşça ve eşit şekilde kaydırın.

4 ES-2000/ES-1000 sonunda beyaz alana ulaştığında düğmeyi serbest bırakın.

5 Eklerden birinin bandını başarıyla ölçtüktan sonra ES-2000/ES-1000'i sonraki bandın başlangıcında bulunan beyaz alana taşıyın.

6 Sayfadaki tüm ekleri ölçünceye kadar aynı şekilde kalan bantları da ölçmeye devam edin.

7 Tüm ek sayfaları ölçünceye kadar aynı şekilde kalan ek sayfaları (varsa) ölçmeye devam edin.

8 Son sayfayı ölçtüktan sonra Sonraki seçeneğini tıklatın.

FD-5BT ile ölçüm

Konica Minolta FD-5BT spektro yoğunluk ölçerini kullanarak bir sayfadaki renk eklerini ölçüm işlemine tabi tutabilirsiniz.

- FD-5BT'yi bilgisayarınıza bağlayın ve FD-5BT'yi çalıştırın.
- FD-5BT hakkında bilgi almak için cihazla birlikte gelen belgelere bakın.

Ölçüm yönteminiz olarak FD-5BT'yi seçtiğinizde cihaz ayarlarını yapabilirsiniz.

Ölçüm modu - İsteddiğiniz ölçüm tipini seçin. Bir veya iki geçişte her şeridi ölçebilirsiniz.

- M0 - Standart ışıklandırma (parlak), UV filtresi yok
- M1 - Destekli ışıklandırma (D50), UV filtresi yok
- M2 - Standart ışıklandırma (parlak), UV filtresi var (veya UV kesimi)

Not: M0, M1 ve M2, ISO 13655'te belirtilen standart ölçüm koşullarıdır.

Bir sayfanın ölçümü başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinde ölçümleri kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir ölçümün beklendiği gibi olmaması halinde şeridi tekrar ölçüme tabi tutabilirsiniz.

- 1 Ek sayfasını düzgün ve düz bir zemine yerleştirin.
Daha doğru bir ölçüm için sayfanın altına düz ve beyaz renkli kağıt yaprakları koyun.
- 2 İlk sıranın üzerine şerit kılavuzunu yerleştirin ve FD-5BT'yi kılavuz üzerine konumlandırın.
Cihazın yerleştirilmesi ile ilgili yardım almak için, Nasıl yapılır ögesini tıklayın.
- 3 Ekranda FD-5BT'nin ölçüm işlemini gerçekleştirdiği görüntüleniyorsa, ekranda belirtildiği üzere şeridin iki ucunda da bulunan boşluk üzerinden örnek apertürün uç kısmını cihaza yerleştirin.
- 4 FD-5BT'nin yan kısmında bulunan düğmeyi aşağıya bastırın ve yavaşça ve hızınızı değiştirmeden ek şeritleri boyunca cihazı kaydırın.
- 5 FD-5BT uç kısımdaki boşluğa ulaştığında düğmeyi bırakın.
- 6 Ek şeritlerinden birinin ölçümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra şerit kılavuzunu ve FD-5BT'yi ekranda belirtilen bir sonraki şerite hareket ettirin.
- 7 Sayfadaki tüm ekleri ölçüm işlemine tabi tutana kadar aynı şekilde kalan şeritleri ölçmeye devam edin.
- 8 Tüm ek sayfalarını ölçümünü bitirene kadar aynı şekilde kalan ek sayfalarını (varsa) ölçmeye devam edin.
- 9 Son sayfa için ölçüm işlemi bitirdikten sonra, İleri ögesini tıklayın.

SpectroPad ile ölçme

Barbieri Spectropad kablosuz spektrofotometreyi kullanarak bir sayfada bulunan renk eklerini ölçebilirsiniz.

- Spectropad'i bilgisayarınıza bağlayın ve açın.
- İstenmişse Spectropad'i kalibre edin.
- Spectropad ile ilgili bilgi almak için enstrümanla birlikte gelen belgelere bakın.

Bir sayfa başarıyla ölçüldüğünde ölçümleri kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir ölçüm beklendiği şekilde olmadığı takdirde, satırı tekrar ölçebilirsiniz.

- 1 Ek sayfasını pürüzsüz ve eşit yüzeye yerleştirin.
- 2 Spectropad'i sayfaya yerleştirin ve kırmızı lazer ışıklarını kullanarak ölçüm başlığını ilk satırın ortasına hizalayın.
Satırlar son satırdan başlayarak yukarı doğru ölçülür.
- 3 Ölçüm başlığını satırın her iki ucunda bulunan beyaz alana kaydırın.
- 4 Ölçüm başlığını, Spectropad ekranındaki hız göstergesinin gösterdiği gibi kabul edilir bir hızda ek satırlarında kaydırın.
Satır ölçüldüğünde Spectropad bir bip sesi çıkarır ve bir ileti görüntüler.
- 5 Bir ek satırı başarıyla ölçtüktan sonra Spectropad'i, Spectropad ekranında gösterilen bir sonraki satıra taşıyın.
- 6 Sayfadaki tüm ekleri ölçünceye kadar kalan satırları da aynı şekilde ölçmeye devam edin.
- 7 Tüm ek sayfaları ölçünceye kadar aynı şekilde kalan ek sayfaları (varsa) ölçmeye devam edin.
- 8 Son sayfayı ölçtüktan sonra Sonraki seçeneğini tıklayın.

iO2 ve ES-2000 ya da iO ve ES-1000 ile ölçme

iO2/iO ölçmek amacıyla ES-2000/ES-1000'i eklerin her bir satırı üzerinden otomatik olarak taşır. Ekrandaki görüntü ölçülen her satırı vurgular.

Ek sayfaları ölçmeden önce, iO2 veya iO ile bağlantılı olan ES-2000 veya ES-1000'i kalibre etmeniz gerekir. ES-2000/ES-1000, iO2/iO üzerinde beyaz dökemede kalibre edilir. Beyaz dökemenin kapağı kapalıysa veya beyaz dökeme temiz değilse kalibrasyon başarısız olur.

Bir sayfayı başarıyla ölçtüğünüzde ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

- 1 İlk ek sayfasını iO2/iO üzerine yerleştirin ve ardından Sonraki seçeneğini tıkkatın.
iO2/iO koluna en yakın üst kenara göre sayfayı konumlandırın.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin, artı işaretini A ile işaretlenen ek üzerinde konumlandırın ve ES-2000/ES-1000'deki düğmeye basın. B ve C işaretli ekleri tekrarlayın.
Ekrandaki görüntü A, B ve C eklerini bulmanıza yardımcı olur.
- 3 Sonraki seçeneğini tıkkatın.
- 4 iO2/iO sayfayı ölçmeyi bitirdiğinde Sonraki seçeneğini tıkkatın.
- 5 Sayfanın yerleştirilmesi ve A, B ve C eklerinin kaydı ile başlayarak ilkiyle aynı şekilde kalan diğer ek sayfaları (varsa) ölçün.
- 6 Son sayfayı ölçtükten sonra Sonraki seçeneğini tıkkatın.

Spectro LFP ile ölçme

Barbieri Spectro LFP sayfayı otomatik olarak ölçüm açıklığın altına konumlandırır ve her ek satırını ölçmek için sayfayı taşır. Ekrandaki görüntü ölçülen her satırı vurgular.

- Spectro LFP'yi bilgisayarınıza bağlayın ve açın.
- Spectro LFP'yi kalibre edin.
- Spectro LFP ile ilgili bilgi almak için enstrümanla birlikte gelen belgelere bakın.

Bir sayfayı başarıyla ölçtüğünüzde ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

- 1 İlk ek sayfayı örnek tutucuya yerleştirin, örnek tutucuyu Spectro LFP'ye yerleştirin ve ardından Sonraki seçeneğini tıkkatın.
Sayfayı, ekranda gösterildiği şekilde konumlandırın.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyerek, A olarak belirlenmiş eke çarpı işaretini yerleştirin ve Sonraki seçeneğini tıkkatın ya da Enter tuşuna basın. B ve C işaretli ekleri tekrarlayın.
Ekrandaki görüntü A, B ve C eklerini bulmanıza yardımcı olur.
- 3 Sonraki seçeneğini tıkkatın.
- 4 Spectro LFP sayfayı ölçmeyi bitirdiğinde Sonraki seçeneğini tıkkatın.
- 5 Sayfanın yerleştirilmesi ve A, B ve C eklerinin kaydı ile başlayarak ilkiyle aynı şekilde kalan diğer ek sayfaları (varsa) ölçün.

- 6 Son sayfayı ölçtüktan sonra Sonraki seçeneğini tıkladın.

i1 iSis ile ölçme

Ölçme, i1 iSis ile otomatik yapılır. Bir sayfayı başarıyla ölçtüğünüzde isterseniz ölçümleri kontrol edebilirsiniz. Sayfaları ölçmeden önce ölçüm enstrümanının düzgün şekilde bağlandığından emin olun.

- 1 İlk ölçüm sayfasını, sayfada gösterildiğı yonde enstrümana yerleştirin ve düğmeye basın.
- 2 Tüm sayfaları ölçünceye kadar ilkiyle aynı şekilde diğerkalan ölçüm sayfalarını da ölçmek için devam edin.
- 3 Son sayfa ölçüldükten sonra Sonraki seçeneğini tıkladın.

ES-6000 ile ölçüm

ES-6000 spektrofotometresi sayfaları otomatik olarak okuyabilen ve yerel bir alan ağı üzerinden bilgisayarınıza bağlanabilen XRGGA uyumlu bir cihazdır.

Sayfaları ölçmeden önce, hem ES-6000'in hem de bilgisayarınızın yerel alan ağındaki aynı alt ağa bağlandığından emin olun. Emin değilseniz ağ yöneticinizle irtibata geçin.

ES-6000, X-Rite i1 iSis'e benzer ancak ES-6000 bir USB bağlantısı yerine yerel alan ağı üzerinden bilgisayarınıza bağlanır. ES-6000, ağdaki birden fazla bilgisayar için sayfa ölçümü yapılmasında kullanılabilir. Sayfada yazılı özgün bir kimlik sayesinde ES-6000, ölçümleri doğru bilgisayara gönderir.

Bir sayfanın ölçümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra dilerseniz ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

- 1 Sayfada gösterilen yonde ilk ölçüm sayfasını cihaz içerisine yerleştirin ve düğmeye basın.
- 2 Tüm sayfalar için ölçüm işlemi bitene kadar aynı şekilde diğerkalan ölçüm sayfalarını da (varsa) ölçmeye devam edin.
- 3 Son sayfanın ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra, İleri ögesini tıkladın.

FD-9 ile ölçüm

Konica Minolta FD-9 kullanılarak yapılan ölçümler otomatiktir. Bir sayfanın ölçümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra dilerseniz ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

Sayfaları ölçmeden önce FD-9'u bilgisayarınıza bağlayın ve FD-9'u çalıştırın. FD-9 hakkında bilgi almak için cihazla birlikte gelen belgelere bakın.

- 1 Cihaz üzerindeki kağıt kılavuzlarını ölçüm sayfasının genişliğine göre ayarlayın.
- 2 Kağıt içeri alınmaya başlayana kadar kağıdın ön tarafa gelen kenarını FD-9 içerisine yerleştirin.
- 3 Tüm sayfalar için ölçüm işlemi bitene kadar aynı şekilde diğerkalan ölçüm sayfalarını da (varsa) ölçmeye devam edin.
- 4 Son sayfanın ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra, İleri ögesini tıkladın.

Spectro Swing ile ölçme

Barbieri Spectro Swing kullanımıyla ölçme otomatik olarak yapılır. Bir sayfayı başarıyla ölçtüğünüzde isterseniz ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

Sayfaları ölçmeden önce Spectro Swing'in düzgün şekilde bağlandığından emin olun.

- 1 İlk ölçüm sayfasını enstrümana yerleştirin.
- 2 Tüm sayfaları ölçünceye kadar ilkiyle aynı şekilde diğer kalan ölçüm sayfalarını da ölçmek için devam edin.
- 3 Son sayfa ölçüldükten sonra Sonraki seçeneğini tıklatın.

Sayfaları ölçme (tüm enstrümanlar)

Ölçüm sayfalarını ölçmeden önce ölçüm enstrümanının düzgün şekilde bağlı olduğundan emin olun. Yapılması istendiyse enstrümanı kalibre edin.

Not: Ekler enstrümanın tüm yönlerde ölçüm yapmasına olanak tanıyan sarı veya siyah eklerin satırlarıyla kısıtlanabilir. Sarı ve siyah ekler ölçüm verilerine dahil edilmez.

- 1 İlk ölçüm sayfasını enstrümana yerleştirin.
- 2 Sayfa kaydı gerekiyorsa sayfa konumunu kaydetmek için ekrandaki talimatları izleyin.
- 3 Enstrüman ekleri el ile taramanızı gerektirirse her bandı taramak için ekrandaki talimatları izleyin.
- 4 Bir sayfayı başarıyla ölçtükten sonra ölçümleri kontrol edebilirsiniz.
Hiçbir ölçüm beklendiği gibi değilse, enstrümanınız el ile taramayı destekliyorsa bandı yeniden ölçebilirsiniz.
- 5 Tüm kalan sayfaları ölçmeye devam edin.
- 6 Son sayfayı ölçtükten sonra Sonraki seçeneğini tıklatın.

Ölçüm hataları

Renk eklerini ölçtüğünüzde ölçümler, ölçüm değerlerinde hatalar algılamak üzere tasarlanan ve her iki yönde de bantları taramanıza olanak tanıyan bir kurallar kümesine karşı doğrulanır.

Geçersiz ölçüm algılanırsa ölçümü tekrarlayabilirsiniz.

Yanlış ölçümlerin nedenleri şunlar olabilir:

- Doğru sayfada olsa dahi yanlış bandı ölçersiniz.
- Yanlış sayfayı ölçersiniz.
- Sayfa, yanlış renkler oluşmasına neden olan yazdırma hataları içerir.
- Yazıcının veya ortamın beklenmeyen renklere neden olan bir koşulu vardır.

Bir sayfayı ölçtüktan sonra ölçümleri denetleme

Devam etmeden önce bir sayfanın ölçümlerini denetleyebilirsiniz. Seçilen bandın ve yanındaki büyütmüş görüntüsü ekranda görünür. Fare işaretçisini bir ekin üzerine getirdiğinizde ölçüm değerleri görünür.

- 1 Ekrandaki ek düzeninde denetlemek istediğiniz bandı tıklatın.
- 2 Büyütülmüş görünümde fare işaretçisini denetlemek istediğiniz ekin üzerine getirin.

Bir bandı yeniden ölçme

El ile kullanılan ölçüm enstrümanlarıyla bir bandı yeniden ölçebilirsiniz. Ekrandaki büyütmüş görünüm seçilen bandı ve yanındaki görüntüler.

- 1 Ekrandaki ek düzeninde yeniden ölçmek istediğiniz bandı tıklatın.
- 2 Büyütülmüş görünümde ölçmek istediğiniz bandın sayılarını veya harflerini tıklatın.
- 3 İstediğinizde bandı daha önceki gibi tekrar ölçün.
- 4 Sonraki sayfaya gitmek için Sonraki seçeneğini tıklatın veya prosedürle devam edin.

G7 hedeflerinin yazdırılması ve ölçülmesi

G7 özellikleri, farklı yazıcıların çıktılarını eşlemede kullanılacak standart gri ölçek eğrilerini belirler G7 kalibrasyonu, belli bir G7 hedefinden alınan ölçüm verilerini (ek sayfası) kullanarak bir yazıcının renk çıkışını G7 özelliğine göre ayarlar. Color Profiler Suite, G7 kalibrasyonu için kullanılan P2P25Xa ve P2P51Xa hedeflerinin yazdırılmasını ve ölçümünü destekler. Desteklenen herhangi bir ölçüm cihazı ile ölçüm işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

P2P25Xa ve P2P51Xa hedefleri, bir Color Profiler Suite modülü olan FieryMeasure ile yazdırılır ve ölçüme tabi tutulur. Elde edilen sonuç ölçüm verileri, IDEAlliance Eğrisi veya diğer G7 kalibrasyon yazılımıyla kullanılabilir.

- 1 FieryMeasure ögesini başlatmak için şunlardan birini yapın:
 - Windows - Program Files\Fiery\Applications3\FieryMeasure klasörüne gidin ve FieryMeasure uygulamasını çalıştırın.
 - Mac OS - Applications/Fiery/FieryMeasure klasörüne gidin ve FieryMeasure uygulamasını çalıştırın.
- 2 Fiery Server veya Fiery XF Server ögesini seçin ve İleri ögesini tıklatın.
- 3 Ek sayfa düzeni için ayarları seçin ve Yazdır ögesini tıklatın.
Ölçüm için, G7 ögesini seçtikten sonra ek seti, P2P25Xa veya P2P51Xa'yı seçin.
- 4 Ek sayfasını yazdırmak için herhangi bir iş ayarını seçin ve TAMAM ögesini tıklatın.
Hiçbir Color Management ayarını değiştirmeyin.
- 5 Yazıcıdan sayfayı alın ve sayfayı ölçüm işlemine tabi tutmak için ekrandaki talimatları takip edin.
- 6 Ölçümler dosyasını (.it8) bilgisayarınıza kaydedin.