



справку по FieryMeasure

© 2025 Fiery, LLC. На информацию в данном документе распространяется действие Юридическое уведомление в отношении данного изделия.

10 декабря 2025 г.

Содержание

FieryMeasure	5
Печать страниц измерений	5
Выполнение замеров страницы для измерения	6
Калибровка прибора	6
Измерение с помощью ES-2000	6
Измерение с помощью ES-3000	7
Измерение с помощью FD-5BT	9
Измерение с помощью Spectropad	10
Измерение с помощью i1iO2	10
Измерение с помощью i1iO3	11
Измерение с помощью i1iO3+	12
Измерение с помощью Spectro LFP	13
Измерение с помощью Spectro LFP qb	13
Измерение с помощью i1iSis или i1iSis XL	14
Измерение с помощью i1Pro3+	15
Измерение с помощью ES-6000	16
Измерение с помощью FD-9	16
Измерение с помощью MYIRO-1	17
Измерение с помощью MYIRO-9	18
Измерение с помощью Spectro Swing	18
Измерение с помощью Spectro Swing qb	18
Измерение с помощью TECHKON SpectroDens Premium	19
Измерение с помощью eXact 2	20
Измерение с помощью eXact 2 Xp	21
Измерение с помощью eXact 2 Plus	22
Измерение с помощью Epson SD-10	23
Измерение с помощью Epson SD-10 Auto Chart Reader	23
Измерительные приборы Fiery Color Profiler Suite	24
Измерительные приборы Digital Factory	25
Измерение с помощью встроенного прибора	28
Измерение страниц (любой прибор)	28
Ошибки при выполнении измерений	29
Проверка замеров после измерения страницы	29
Повторное измерение полосы	29
Печать и измерение целевых значений G7	30

FieryMeasure

FieryMeasure — это служебная программа для измерения цветопередачи по рядам напечатанных цветовых зон на странице с помощью измерительного прибора. Вы также можете распечатать страницу зон с помощью FieryMeasure.

FieryMeasure поддерживает различные измерительные приборы, в том числе спектрофотометры EFI ES-2000 и Fiery ES-3000.

FieryMeasure запускается из других приложений, для которых требуются результаты измерений цвета.

Печать страниц измерений

Страницы измерений содержат зоны различных цветов, измеряемых с помощью прибора. Можно также загружать измерения из файла.

- 1 Чтобы измерить страницу после ее печати, подключите измерительный прибор к компьютеру.
- 2 Выберите **Нет (Сохранить как PDF)**, чтобы сохранить страницу для печати. Либо выберите сервер Fiery или Fiery XF, чтобы подключиться и напечатать страницу, а затем нажмите **Далее**.
- 3 Могут быть доступны некоторые или все из нижеперечисленных вариантов расположения зон. Выберите настройки, соответствующие вашей задаче.
 - **Прибор** — для измерения страниц выберите измерительный прибор. Для загрузки измерений из файла выберите **Загрузить измерения** и укажите файл.
Можно также нажать **Настройки** для настройки параметров прибора.
 - **Измерение** — выберите тип измерения. Для импорта данных о расположении зон выберите **Импорт** и укажите файл.
 - **Расположение зон** — расположение влияет на количество, цвет и порядок зон. Доступны различные варианты расположения в зависимости от типа измерения.

Меньшее количество зон приводит к ускорению процесса, однако большее количество зон обычно приводит к более качественным результатам. Для профилирования рекомендуется использовать минимум 928 зон (или 1485 зон для высококачественного профиля).

Печать зон «Отсортировано» выполняется в порядке уровней тона и насыщенности. Печать случайных зон выполняется в случайном порядке, что помогает компенсировать несоответствие плотности в разных частях страницы. Для калибровки рекомендуется использовать 51 зону в случайном порядке.

(Для калибровки с помощью некоторых измерительных приборов это единственная поддерживаемая компоновка.)

- **Размер атласа** — выберите **Официальная компоновка** для печати атласов G7 Verifier, P2P51 и P2P25Xa от IDEAlliance, расположенных в соответствии с официальной компоновкой, для поддерживаемых измерительных приборов. Этот параметр доступен только в том случае, если для режима **Измерить** установлено значение **Проверка**.
 - **Формат бумаги** — выберите формат бумаги для печати страницы измерений или нажмите **Настраиваемый** и укажите необходимый формат страницы.
- 4 При наличии подключения к серверу Fiery или Fiery XF нажмите **Печать**, чтобы напечатать страницу измерений. В противном случае нажмите **Сохранить** для сохранения файла PDF.
- Перед печатью страницы измерений можно задать параметры печати и другие настройки задания. Не изменяйте настройки управления цветом.
- 5 Если был сохранен файл PDF, напечатайте его и нажмите **Измерить**.

Выполнение замеров страницы для измерения

Прибор измерения цвета, например спектрофотометр, измеряет количество света, отраженного от зоны контроля цвета, и сохраняет результат измерения как численное значение. Процедура измерения страницы с зонами контроля цвета зависит от прибора.

Некоторые приборы обладают функцией самостоятельной калибровки, позволяющей проверить правильность функционирования прибора. Например, прибор можно откалибровать, проверив его способность точно измерять определенный образец цвета. Если функция самостоятельной калибровки доступна, необходимо откалибровать прибор перед выполнением измерения той или иной страницы.

Ручные приборы требуют следовать инструкциям по размещению страницы и измерении каждой строки с зонами на странице. Автоматические приборы измеряют каждую строку и переходят к следующей строке без взаимодействия с пользователем. Некоторые приборы также автоматически располагают страницу.

Калибровка прибора

Необходимо сначала откалибровать измерительный прибор так, чтобы его измерения были достоверными. При сбое калибровки вы не сможете продолжить измерения.

- 1 Следуйте инструкциям на экране и нажмите **Далее**.

Примечание: При использовании спектрофотометра EFI ES-2000 или Fiery ES-3000 белая плитка на подставке и отверстие прибора должны быть чистыми. На спектрофотометрах EFI ES-2000 или Fiery ES-3000 крышка белой плитки должна быть открыта.

- 2 Если откалибровать прибор не удастся, нажмите **Отмена**.

Измерение с помощью ES-2000

Зоны контроля цвета на странице можно проанализировать с помощью спектрофотометра EFI ES-2000.

При выборе ES-2000 в качестве метода измерения можно установить следующие настройки измерительного прибора.

- **Режим измерения** — выберите нужный тип измерения. Каждая полоса измеряется за один или два прохода.
 - **M0** — один проход, УФ-фильтр включен.
 - **M1** — два прохода, D50, УФ-фильтр включен.
 - **M2** — два прохода, УФ-срез.
- **Использовать линейку** — датчик определения положения в нижней части EFI ES-2000 считывает полосы линейки для определения положения EFI ES-2000. В этом случае необходимо использовать планшет с линейкой, чтобы направлять EFI ES-2000 вдоль полосы. Использование линейки необходимо при измерении полосы за два прохода.
- **Размер зоны** — доступные размеры зон: **Обычная (по умолчанию)**, **Средняя** и **Большая**. Если выбрано значение **Большая**, печатаются зоны большого размера для более точного измерения при печати на принтере с низким разрешением. Метод измерения одинаков для всех зон, независимо от их размера.

После того как страница успешно измерена, можно проверить результаты измерения. Если какие-либо измерения не соответствуют ожидаемым, полосу можно измерить повторно.

- 1 Поместите страницу с зонами на гладкую ровную поверхность.

Если имеются планшет и линейка для измерения страниц с зонами, разместите страницу с зонами в соответствии с инструкцией.

Примечание: Для прибора ES-2000 обязательно используйте линейку, если при печати страниц с зонами был выбран параметр использования линейки.

- 2 При появлении на экране информации о том, что прибор ES-2000 выполняет измерения, поместите ES-2000 на белый участок выше или ниже полосы, указанной на экране.

Примечание: Вы можете переключаться от измерения результатов сканирования к сканированию и точечным измерениям, а затем обратно к измерениям в зависимости от решения в каждом ряду для диаграммы и для клина.

- 3 Нажмите кнопку и, удерживая ее, медленно и плавно проведите прибором ES-2000 по полосе с зонами.
- 4 Когда ES-2000 достигнет белой области в конце, отпустите кнопку.
- 5 Успешно измерив цвета на одной полосе с зонами, переместите прибор ES-2000 на белую область в начале следующей полосы.
- 6 Продолжите измерение оставшихся полос аналогичным образом, пока не измерите все зоны на странице.
- 7 Продолжите измерение оставшихся страниц с зонами (если такие имеются) аналогичным образом до тех пор, пока не будут измерены все страницы с зонами.
- 8 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерение с помощью ES-3000

Зоны контроля цвета на странице можно измерить с помощью спектрофотометра Fiery ES-3000.

При выборе ES-3000 в качестве метода измерения можно установить следующие настройки измерительного прибора.

- **Режим измерения** — выберите нужный тип измерения. Цвета на каждой полосе измеряются за один проход.
 - **M0** — один проход, УФ-фильтр включен.
 - **M1** — один проход, D50, УФ-фильтр включен.
 - **M2** — один проход, УФ-фильтр.
- **Измерения с линейкой (по умолчанию)** — датчик определения положения в нижней части Fiery ES-3000 считывает полосы линейки для определения положения Fiery ES-3000. В этом случае необходимо использовать планшет с линейкой, чтобы направлять Fiery ES-3000 вдоль полосы. Использование линейки необходимо при измерении полосы за два прохода.
- **Размер зоны** — доступные размеры зон: **Обычная (по умолчанию)**, **Средняя** и **Большая**. Если выбрано значение **Большая**, печатаются зоны большого размера для более точного измерения при печати на принтере с низким разрешением. Метод измерения одинаков для всех зон, независимо от их размера.
- **Измерение без линейки** — если этот параметр выбран, большие зоны можно измерять без использования планшета с линейкой.

После того как страница успешно измерена, можно проверить результаты измерения. Если какие-либо измерения не соответствуют ожидаемым, полосу можно измерить повторно.

- 1 Поместите страницу с зонами на гладкую ровную поверхность.

Если имеются планшет и линейка для измерения страниц с зонами, разместите страницу с зонами в соответствии с инструкцией.

Примечание: Для прибора ES-3000 обязательно используйте линейку, если при печати страниц с зонами был выбран параметр использования линейки.

- 2 При появлении на экране информации о том, что прибор ES-3000 выполняет измерения, поместите ES-3000 на белый участок выше или ниже полосы, указанной на экране.

Примечание: Вы можете переключаться от измерения результатов сканирования к сканированию и точечным измерениям, а затем обратно к измерениям в зависимости от решения в каждом ряду для атласа и для клина.

- 3 Нажмите кнопку и, удерживая ее, медленно и плавно проведите прибором ES-3000 по полосе с зонами.
- 4 Когда ES-3000 достигнет белой области в конце, отпустите кнопку.
- 5 Успешно измерив цвета на одной полосе с зонами, переместите прибор ES-3000 на белую область в начале следующей полосы.
- 6 Продолжите измерение оставшихся полос аналогичным образом, пока не измерите все зоны на странице.
- 7 Продолжите измерение оставшихся страниц с зонами (если такие имеются) аналогичным образом до тех пор, пока не будут измерены все страницы с зонами.
- 8 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Теперь посмотрите видео [здесь](#).

Измерение с помощью FD-5BT

Можно измерить цветовые зоны на странице с помощью спектроденситометра Konica Minolta FD-5BT.

- Подключите FD-5BT к компьютеру и включите FD-5BT.
- Подробные сведения о FD-5BT см. в сопроводительной документации к прибору.

При выборе FD-5BT в качестве метода измерения можно установить следующие настройки измерительного прибора.

Режим измерения — выберите нужный тип измерения. Каждая полоса измеряется за один или два прохода.

- **M0** — стандартное освещение (лампа накаливания) без УФ-фильтра.
- **M1** — дополненное освещение (D50) без УФ-фильтра.
- **M2** — стандартное освещение (лампа накаливания), УФ-фильтр (или УФ-срез).

Примечание: M0, M1 и M2 — стандартные условия измерения, описанные в ISO 13655.

Можно установить один из доступных размеров зон: **Обычная (по умолчанию)**, **Средняя** и **Большая**. Метод измерения одинаков для всех зон, независимо от их размера.

После того как страница успешно измерена, можно проверить результаты измерения. Если какие-либо измерения не соответствуют ожидаемым, полосу можно измерить повторно.

- 1 Поместите страницу с зонами на гладкую ровную поверхность.

Для более точного измерения подложите под страницу несколько листов белой бумаги.

- 2 Установите направляющую полос над первым рядом и расположите FD-5BT над направляющей полос.

Для просмотра советов по размещению прибора нажмите **Как вы это делаете**.

Примечание: Вы можете переключаться от измерения результатов сканирования к сканированию и точечным измерениям, а затем обратно к измерениям в зависимости от решения в каждом ряду для атласа и для клина.

- 3 Когда отображается подтверждение того, что FD-5BT выполняет измерение, поместите считывающее отверстие на белую область в любом конце указанной на экране полосы.
- 4 Нажмите и удерживайте кнопку на боковой панели FD-5BT и проведите прибором по полосе с зонами медленно и равномерно.
- 5 Отпустите кнопку, когда FD-5BT достигнет белого пространства в конце.
- 6 После успешного измерения одной полосы переместите направляющую полос и FD-5BT на следующую полосу, указанную на экране.
- 7 Продолжите измерение оставшихся полос аналогичным образом, пока не измерите все зоны на странице.
- 8 Продолжите измерение оставшихся страниц с зонами (если такие имеются) аналогичным образом до тех пор, пока не будут измерены все страницы с зонами.
- 9 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерение с помощью Spectropad

Зоны контроля цвета на странице можно проанализировать с помощью беспроводного спектрофотометра Barbieri Spectropad.

- Подключите Spectropad к компьютеру и включите прибор.
- Выполните калибровку Spectropad, если это указано в инструкции.
- Подробные сведения о спектрофотометре Spectropad см. в прилагаемой к нему документации.

Если выбрать Spectropad в качестве метода измерения, можно установить один из доступных размеров зон: **Обычная (по умолчанию), Средняя и Большая**. Метод измерения одинаков для всех зон, независимо от их размера.

После того как страница успешно измерена, можно проверить результаты измерения. Если какие-либо измерения не соответствуют ожидаемым, полосу можно измерить повторно.

- 1 Поместите страницу с зонами на гладкую ровную поверхность.
- 2 Поместите Spectropad на страницу и с помощью красных лазеров выровняйте измерительную головку по центру первого ряда.

Измерение рядов выполняется снизу вверх.

Примечание: Вы можете переключаться от измерения результатов сканирования к сканированию и точечным измерениям, а затем обратно к измерениям в зависимости от решения в каждом ряду для атласа и для клина.

- 3 Сдвиньте измерительную головку в белое пространство в конце любого ряда.
- 4 Перемещайте измерительную головку вдоль ряда зон со скоростью, отображаемой индикатором скорости на экране Spectropad.

После измерения ряда Spectropad издаст звуковой сигнал и отобразит сообщение.

- 5 После успешного измерения одного ряда зон переместите Spectropad на следующий ряд, указанный на экране Spectropad.
- 6 Продолжите измерение оставшихся рядов аналогичным образом, пока не измерите все зоны на странице.
- 7 Продолжите измерение оставшихся страниц с зонами (если такие имеются) аналогичным образом до тех пор, пока не будут измерены все страницы с зонами.
- 8 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерение с помощью i1iO2

В ходе измерения i1iO2 выполняет автоматическое перемещение устройства ES-2000 по имеющимся зонам. На изображении на экране выделяется каждый ряд в момент его измерения.

Перед измерением цветов на страницах с зонами прибор ES-2000, подключенный к i1iO2, необходимо откалибровать. Для калибровки прибора ES-2000 используется белая плитка на устройстве i1iO2. Калибровка может быть неудачной, если белая плитка закрыта или загрязнена.

Если в качестве метода измерения выбрать i1iO2, можно установить один из доступных размеров зон: **Обычная (по умолчанию), Средняя и Большая**. Метод измерения одинаков для всех зон, независимо от их размера.

После того как цвета на странице успешно измерены, можно проверить результаты измерения.

- 1 Поместите первую страницу с зонами на устройство i1iO2 и нажмите **Далее**.
Разместите страницу так, чтобы верхний край был как можно ближе к держателю i1iO2.
- 2 Следуя инструкциям на экране, поместите перекрестие на зону, отмеченную буквой А, и нажмите кнопку на приборе ES-2000. Повторите эти действия для зон, отмеченных символами В и С.
Изображение на экране поможет найти зоны А, В и С.
- 3 Нажмите **Далее**.
- 4 Когда i1iO2 завершит измерение цветов на странице, нажмите **Далее**.
- 5 Измерьте цвета на оставшихся страницах с зонами (если такие есть) так же, как и на первой, начиная с размещения страницы и регистрации зон А, В и С.
- 6 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерение с помощью i1iO3

В ходе измерения i1iO3 выполняет автоматическое перемещение устройства ES-3000 по имеющимся зонам. При этом текущий ряд выделяется на экране.

Перед измерением цветов на страницах с зонами прибор ES-3000, подключенный к i1iO3, необходимо откалибровать. Для калибровки прибора ES-3000 используется белая плитка на устройстве i1iO3. Калибровка может быть неудачной, если белая плитка закрыта или загрязнена.

Если выбрать i1iO3 в качестве метода измерения, можно установить один из доступных размеров зон: **Обычная (по умолчанию), Средняя и Большая**. Метод измерения одинаков для всех зон, независимо от их размера.

После того как цвета на странице успешно измерены, можно проверить результаты измерения.

- 1 Поместите первую страницу с зонами на устройство i1iO3, после чего нажмите **Далее**.
Разместите страницу так, чтобы верхний край был как можно ближе к держателю i1iO3.
- 2 Следуя инструкциям на экране, поместите перекрестие на зону, отмеченную буквой А, и нажмите кнопку на приборе ES-3000. Повторите эти действия для зон, отмеченных символами В и С.
Изображение на экране поможет найти зоны А, В и С.
- 3 Нажмите **Далее**.
- 4 Когда i1iO3 завершит измерение цветов на странице, нажмите **Далее**.
- 5 Измерьте цвета на оставшихся страницах с зонами (если такие есть) так же, как и на первой, начиная с размещения страницы и регистрации зон А, В и С.
- 6 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерение с помощью i1iO3+

Зоны контроля цвета на странице можно проанализировать с помощью спектрофотометра X-Rite i1iO3+ (с широкой диафрагмой: 8 мм). Спектрофотометр поддерживает прозрачные и текстильные материалы.

При выборе i1iO3+ в качестве метода измерения можно установить следующие настройки измерительного прибора.

- **Режим измерения** — выберите нужный тип измерения. Цвета на каждой полосе измеряются за один проход.
 - **M0** — один проход, без УФ-фильтра.
 - **M1** — один проход, D50, УФ-фильтр включен.
 - **M2** — один проход, УФ-фильтр.
 - **M3** — один проход, с использованием только поляризационного фильтра.

Примечание: Параметр M3 доступен, если на измерительном приборе установлен поляризационный фильтр (физический). Если фильтр не установлен, можно выбрать параметры M0, M1 или M2.

- **Размер зоны** — доступные размеры зон: **Обычная (по умолчанию)**, **Средняя** и **Большая**. Если выбрано значение **Большая**, печатаются зоны большого размера для более точного измерения при печати на принтере с низким разрешением. Метод измерения одинаков для всех зон, независимо от их размера.

После того как цвета на странице успешно измерены, можно проверить результаты измерения.

- 1 Поместите первую страницу с зонами на устройство i1iO3+, после чего нажмите **Далее**.

Разместите страницу так, чтобы верхний край был как можно ближе к держателю i1iO3+.

Примечание: Вы можете переключаться от измерения результатов сканирования к сканированию и точечным измерениям, а затем обратно к измерениям в зависимости от решения в каждом ряду для атласа и для клина.

- 2 Следуя инструкциям на экране, поместите перекрестие на зону, отмеченную буквой А, и нажмите кнопку на приборе ES-3000. Повторите эти действия для зон, отмеченных символами В и С.

Изображение на экране поможет найти зоны А, В и С.

- 3 Нажмите **Далее**.

- 4 Когда i1iO3+ завершит измерения на странице, нажмите **Далее**.

- 5 Измерьте цвета на оставшихся страницах с зонами (если такие есть) так же, как и на первой, начиная с размещения страницы и регистрации зон А, В и С.

- 6 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерение с помощью Spectro LFP

Прибор Barbieri Spectro LFP автоматически позиционирует страницу в соответствии с апертурой измерения и перемещает страницу для измерения каждого ряда зон. На изображении на экране выделяется каждый ряд в момент его измерения.

- Подключите Spectro LFP к компьютеру и включите.
- Выполните калибровку Spectro LFP.
- Подробные сведения о спектрофотометре Spectro LFP см. в прилагаемой к нему документации.

Если выбрать Spectro LFP в качестве метода измерения, можно установить один из доступных размеров зон: **Обычная (по умолчанию), Средняя и Большая**. Метод измерения одинаков для всех зон, независимо от их размера.

После того как цвета на странице успешно измерены, можно проверить результаты измерения.

- 1 Поместите первую страницу с зонами в держатель образца, затем вставьте держатель образца в Spectro LFP и нажмите **Далее**.

Разместите страницу так, как показано на экране.

Примечание: Вы можете переключаться от измерения результатов сканирования к сканированию и точечным измерениям, а затем обратно к измерениям в зависимости от решения в каждом ряду для атласа и для клина.

- 2 Следуя инструкциям на экране, поместите перекрестие на зону, отмеченную буквой А, и нажмите кнопку **Далее** или клавишу Enter. Повторите эти действия для зон, отмеченных символами В и С.

Изображение на экране поможет найти зоны А, В и С.

- 3 Нажмите **Далее**.
- 4 Когда Spectro LFP завершит измерение цветов на странице, нажмите **Далее**.
- 5 Измерьте оставшиеся страницы с зонами (если такие есть) так же, как и первую, начиная с размещения страницы и регистрации зон А, В и С.
- 6 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерение с помощью Spectro LFP qb

Прибор Barbieri Spectro LFP qb автоматически позиционирует страницу в соответствии с апертурой измерения и перемещает страницу для измерения каждого ряда зон. На изображении на экране выделяется каждый ряд в момент его измерения.

Перед измерением страниц убедитесь, что Spectro LFP qb и компьютер подключены к одной и той же подсети в локальной сети. При возникновении сомнений обратитесь к сетевому администратору.

- Подключите Spectro LFP qb к компьютеру и включите.
- Выполните калибровку Spectro LFP qb.
- Подробные сведения о спектрофотометре Spectro LFP qb см. в прилагаемой к нему документации.

Spectro LFP qb подключается к компьютеру не через порт USB, а по локальной сети. С помощью Spectro LFP qb можно выполнять измерения для нескольких компьютеров в сети.

После успешного измерения страницы при необходимости можно проверить результаты измерения.

При выборе Spectro LFP qb в качестве метода измерения можно установить следующие настройки измерительного прибора.

Режим измерения — выберите нужный тип измерения. Цвета на каждой полосе измеряются за один проход.

- **M0** — один проход, УФ-фильтр включен.
- **M1** — один проход, D50, УФ-фильтр включен.
- **M2** — один проход, УФ-фильтр.
- **M3** — один проход, применяется только поляризационный фильтр.

Можно установить один из доступных размеров зон: **Обычная (по умолчанию)**, **Средняя** и **Большая**. Метод измерения одинаков для всех зон, независимо от их размера.

Необходимо указать используемый тип подключения, выбрав **USB** или **сеть**.

После того как страница успешно измерена, можно проверить результаты измерения. Если какие-либо измерения не соответствуют ожидаемым, полосу можно измерить повторно.

- 1 Поместите первую страницу с зонами в держатель образца, затем вставьте держатель образца в Spectro LFP qb и нажмите **Далее**.

Разместите страницу так, как показано на экране.

Примечание: Вы можете переключаться от измерения результатов сканирования к сканированию и точечным измерениям, а затем обратно к измерениям в зависимости от решения в каждом ряду для атласа и для клина.

- 2 Следуя инструкциям на экране, поместите перекрестие на зону, отмеченную буквой А, и нажмите кнопку **Далее** или клавишу Enter. Повторите эти действия для зон, отмеченных символами В и С.

Изображение на экране поможет найти зоны А, В и С.

- 3 Нажмите **Далее**.

- 4 Когда Spectro LFP qb завершит измерение цветов на странице, нажмите **Далее**.

- 5 Измерьте оставшиеся страницы с зонами (если такие есть) так же, как и первую, начиная с размещения страницы и регистрации зон А, В и С.

- 6 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерение с помощью i1iSis или i1iSis XL

Измерение с помощью прибора i1iSis или i1iSis XL выполняется автоматически. После успешного измерения страницы при необходимости можно проверить результаты измерения.

Перед измерением страниц убедитесь, что измерительный прибор правильно подключен.

- 1 Поместите первую страницу измерений в прибор в соответствии с указанным на странице положением и нажмите кнопку.

- 2 Продолжите измерение оставшихся страниц (если они есть) аналогично первой странице, пока не измерите все страницы.
- 3 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерение с помощью i1Pro3+

Зоны контроля цвета на странице можно проанализировать с помощью спектрофотометра X-Rite i1Pro3+ (с широкой диафрагмой: 8 мм). Спектрофотометр поддерживает прозрачные и текстильные материалы.

При выборе i1Pro3+ в качестве метода измерения можно установить следующие настройки измерительного прибора.

- **Режим измерения** — выберите нужный тип измерения. Цвета на каждой полосе измеряются за один проход.
 - **M0** — один проход, без УФ-фильтра.
 - **M1** — один проход, D50, УФ-фильтр включен.
 - **M2** — один проход, УФ-фильтр.
 - **M3** — один проход, с использованием только поляризационного фильтра.

Примечание: Параметр M3 доступен, если на измерительном приборе установлен поляризационный фильтр (физический). Если фильтр не установлен, можно выбрать параметры M0, M1 или M2.

- **Использовать линейку** — для определения положения прибора i1Pro3+ датчик в его нижней части считывает полосы линейки, поэтому необходимо использовать планшет с линейкой, чтобы направлять i1Pro3+ вдоль полосы. Использование линейки необходимо при измерении полосы за два прохода.
- **Размер зоны** — доступные размеры зон: **Обычная (по умолчанию)**, **Средняя** и **Большая**. Если выбрано значение **Большая**, печатаются зоны большого размера для более точного измерения при печати на принтере с низким разрешением. Метод измерения одинаков для всех зон, независимо от их размера.

После того как страница успешно измерена, можно проверить результаты измерения. Если какие-либо измерения не соответствуют ожидаемым, полосу можно измерить повторно.

- 1 Поместите страницу с зонами на гладкую ровную поверхность.

Если имеются планшет и линейка для измерения страниц с зонами, разместите страницу с зонами в соответствии с инструкцией.

Примечание: Вы можете переключаться от измерения результатов сканирования к сканированию и точечным измерениям, а затем обратно к измерениям в зависимости от решения в каждом ряду для диаграммы и для клина.

- 2 При появлении на экране информации о том, что прибор i1Pro3+ выполняет измерения, поместите i1Pro3+ на белый участок выше или ниже полосы, указанной на экране.
- 3 Нажмите кнопку и, удерживая ее, медленно и плавно проведите прибором i1Pro3+ по полосе с зонами.
- 4 Доведя i1Pro3+ до белого пространства в конце, отпустите кнопку.
- 5 Успешно измерив цвета на одной полосе с зонами, переместите прибор i1Pro3+ на белое пространство в начале следующей полосы.

- 6 Продолжите измерение оставшихся полос аналогичным образом, пока не измерите все зоны на странице.
- 7 Продолжите измерение оставшихся страниц с зонами (если такие имеются) аналогичным образом до тех пор, пока не будут измерены все страницы с зонами.
- 8 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерение с помощью ES-6000

Спектрофотометр ES-6000 — это прибор, соответствующий стандарту XRGA, предназначенный для автоматического считывания страниц и подключения к компьютеру через локальную сеть.

Перед измерением страниц убедитесь, что ES-6000 и компьютер подключены к одной и той же подсети в локальной сети. При возникновении сомнений обратитесь к сетевому администратору.

ES-6000 аналогичен X-Rite i1 iSis, но подключается к компьютеру не через порт USB, а по локальной сети. С помощью ES-6000 можно выполнять измерения для нескольких компьютеров в сети. Уникальный код, печатаемый на странице, позволяет ES-6000 отправлять результаты измерений на нужный компьютер.

После успешного измерения страницы при необходимости можно проверить результаты измерений.

- 1 Нажмите кнопку на приборе, прежде чем вставить страницу с зонами.
- 2 Когда индикатор начнет мигать, поместите первую страницу измерения в прибор в направлении, указанном на странице.
- 3 Продолжите измерение оставшихся страниц (если они есть) аналогично первой странице, пока не измерите все страницы.
- 4 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерение с помощью FD-9

Измерение с помощью спектрофотометра Konica Minolta FD-9 осуществляется автоматически. После успешного измерения страницы при необходимости можно проверить результаты измерения.

Перед измерением страниц подключите спектрофотометр FD-9 к компьютеру и включите FD-9. Подробные сведения о спектрофотометре FD-9 см. в прилагаемой к нему документации.

- 1 Отрегулируйте положение направляющих для бумаги на приборе в соответствии с шириной страницы измерений.
- 2 Вставляйте страницу передней кромкой в FD-9 до тех пор, пока страница не будет затянута.
Если прибор FD-9 подключен к дополнительному устройству подачи листов, нажмите на приборе кнопку **ОК**, чтобы начать измерение.
- 3 Продолжите измерение оставшихся страниц (если они есть) аналогично первой странице, пока не измерите все страницы.
- 4 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерение с помощью MYIRO-1

Зоны контроля цвета на странице можно проанализировать с помощью спектроденситометра Konica Minolta MYIRO-1.

- Подключите MYIRO-1 к компьютеру и включите MYIRO-1.
- Подробные сведения об измерительном приборе MYIRO-1 и подключении его по Wi-Fi см. в прилагаемой документации.

Примечание: Измерение цветов в цветовых зонах необходимо начать в течение двух секунд после того, как светодиодный индикатор на MYIRO-1 загорится белым, в противном случае может возникнуть ошибка.

При выборе MYIRO-1 в качестве метода измерения можно установить следующие настройки измерительного прибора.

Режим измерения — выберите нужный тип измерения. Цвета на каждой полосе измеряются за один проход.

- **M0** — стандартное освещение (лампа накаливания) без УФ-фильтра.
- **M1** — дополненное освещение (D50) без УФ-фильтра.
- **M2** — стандартное освещение (лампа накаливания), УФ-фильтр (или УФ-срез).

Примечание: M0, M1 и M2 — стандартные условия измерения, описанные в ISO 13655.

Можно установить один из доступных размеров зон: **Обычная (по умолчанию), Средняя и Большая**. Метод измерения одинаков для всех зон, независимо от их размера.

После того как страница успешно измерена, можно проверить результаты измерения. Если какие-либо измерения не соответствуют ожидаемым, полосу можно измерить повторно.

- 1 Поместите страницу с зонами на гладкую ровную поверхность.

Для более точного измерения разместите под страницей несколько листов обычной белой бумаги.

- 2 Установите направляющую полос над первым рядом и расположите MYIRO-1 над направляющей полос.

Для просмотра советов по размещению прибора нажмите **Как вы это делаете**.

Примечание: Вы можете переключаться от измерения результатов сканирования к сканированию и точечным измерениям, а затем обратно к измерениям в зависимости от решения в каждом ряду для атласа и для клина.

- 3 Когда отобразится подтверждение того, что MYIRO-1 выполняет измерение, поместите считывающее отверстие на белую область в любом конце указанной на экране полосы.
- 4 Нажмите и удерживайте кнопку на боковой панели MYIRO-1, а затем медленно и равномерно проведите прибором по полосе с зонами.
- 5 Доведя MYIRO-1 до белого пространства в конце, отпустите кнопку.
- 6 Успешно измерив цвета на одной полосе с зонами, переместите направляющую полос и MYIRO-1 на следующую полосу, указанную на экране.
- 7 Продолжите измерения на оставшихся полосах аналогичным образом, пока не измерите цвета всех зон на странице.

- 8 Продолжите измерение оставшихся страниц с зонами (если такие имеются) аналогичным образом до тех пор, пока не будут измерены все страницы с зонами.
- 9 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерение с помощью MYIRO-9

Измерение с помощью спектрофотометра Konica Minolta MYIRO-9 осуществляется автоматически. После успешного измерения страницы при необходимости можно проверить результаты измерения.

Перед измерением страниц подключите спектрофотометр MYIRO-9 к компьютеру и включите. Подробные сведения о спектрофотометре MYIRO-9 см. в прилагаемой к нему документации.

- 1 Отрегулируйте положение направляющих для бумаги на приборе в соответствии с шириной страницы измерений.
- 2 Вставляйте страницу передней кромкой в MYIRO-9 до тех пор, пока страница не будет затянута. Если прибор MYIRO-9 подключен к дополнительному устройству подачи листов, нажмите на приборе кнопку **ОК**, чтобы начать измерение.
- 3 Продолжите измерение оставшихся страниц (если они есть) аналогично первой странице, пока не измерите все страницы.
- 4 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерение с помощью Spectro Swing

Измерение с помощью Barbieri Spectro Swing выполняется в автоматическом режиме. После успешного измерения страницы можно проверить результаты измерения, если требуется.

Перед измерением страниц убедитесь, что прибор Spectro Swing правильно подключен.

- 1 Поместите первую страницу для измерения в прибор.
- 2 Продолжите измерять оставшиеся страницы (если они есть) так же, как и первую, пока вы не измерите все страницы.
- 3 После того как последняя страница будет измерена, щелкните **Далее**.

Измерение с помощью Spectro Swing qb

Зоны контроля цвета на странице можно измерить с помощью Barbieri Spectro Swing qb.

Перед измерением страниц убедитесь, что Spectro Swing qb и компьютер подключены к одной и той же подсети локальной сети. FieryMeasure автоматически находит Spectro Swing qb, если данный прибор

находится в той же подсети, что и клиентский компьютер, на котором выполняется поиск. При возникновении сомнений обратитесь к сетевому администратору.

- Подключите Spectro Swing qb к компьютеру и включите Spectro Swing qb.
- Выполните калибровку Spectro Swing qb.
- Подробные сведения о Spectro Swing qb см. в документации, прилагаемой к прибору.

Прибор Spectro Swing qb подключается к компьютеру не через порт USB, а по локальной сети. С помощью Spectro Swing qb можно выполнять измерения для нескольких компьютеров в сети.

После успешного измерения страницы при необходимости можно проверить результаты измерения.

При выборе Spectro Swing qb в качестве метода измерения можно установить следующие настройки измерительного прибора.

Режим измерения — выберите нужный тип измерения. Цвета на каждой полосе измеряются за один проход.

- **M0** — один проход, УФ-фильтр включен.
- **M1** — один проход, D50, УФ-фильтр включен.
- **M2** — один проход, УФ-фильтр.

Можно установить один из доступных размеров зон: **Обычная (по умолчанию)**, **Средняя** и **Большая**. Метод измерения одинаков для всех зон, независимо от их размера.

Необходимо указать используемый тип подключения, выбрав **USB** или **сеть**.

После того как страница успешно измерена, можно проверить результаты измерения. Если какие-либо измерения не соответствуют ожидаемым, полосу можно измерить повторно.

- 1 Поместите первую страницу для измерения в прибор.
- 2 Продолжите измерение оставшихся страниц (если они есть) аналогично первой странице, пока не измерите все страницы.
- 3 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерение с помощью TECHKON SpectroDens Premium

Зоны контроля цвета на странице можно измерить с помощью TECHKON SpectroDens Premium. Прибор TECHKON SpectroDens Premium сочетает в себе высокоточный спектрофотометр и простой в использовании денситометр.

Перед измерением страниц убедитесь, что прибор SpectroDens Premium подключен надлежащим образом к компьютеру и питание SpectroDens Premium включено. На компьютере Windows необходимо также загрузить и установить последнюю версию драйвера из Центра загрузок: выберите **Программные приложения и инструменты > TECHKON SpectroDens > Все версии 2.0.0.8** (<https://product-redirect.fiery.com/TECHKONSpectroDensDriver>).

При выборе SpectroDens Premium в качестве метода измерения можно установить следующие настройки измерительного прибора.

Режим измерения — выберите нужный тип измерения. Цвета на каждой полосе измеряются за один проход.

- **M0** — один проход, УФ-фильтр включен.
- **M1** — один проход, D50, УФ-фильтр включен.

- **M2** — один проход, УФ-фильтр.
- **M3** — один проход.

Большой размер зоны — если выбран этот вариант, печатаются зоны большого размера для более точного измерения при печати на принтере с низким разрешением. Для обычных и больших зон применяется один и тот же метод измерения.

После того как страница успешно измерена, можно проверить результаты измерения. Если какие-либо измерения не соответствуют ожидаемым, полосу можно измерить повторно.

- 1 Поместите страницу с зонами на гладкую ровную поверхность.
- 2 При появлении на экране информации о том, что прибор SpectroDens Premium выполняет измерения, поместите SpectroDens Premium на белый участок выше или ниже полосы, указанной на экране.
- 3 Нажмите кнопку и, удерживая ее, медленно и плавно проведите прибором SpectroDens Premium по полосе с зонами.
- 4 Когда SpectroDens Premium достигнет белой области в конце, отпустите кнопку.
- 5 После успешного измерения одной полосы с зонами переместите прибор SpectroDens Premium на белую область в начале следующей полосы.
- 6 Продолжите измерение оставшихся полос аналогичным образом, пока не измерите все зоны на странице.
- 7 Продолжите измерение оставшихся страниц с зонами (если такие имеются) аналогичным образом до тех пор, пока не будут измерены все страницы с зонами.
- 8 Продолжите измерение оставшихся страниц (если они есть) аналогично первой странице, пока не измерите все страницы.
- 9 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерение с помощью eXact 2

Зоны контроля цвета на странице можно измерить с помощью спектрофотометра X-Rite eXact 2.

При выборе eXact 2 в качестве метода измерения можно установить следующие настройки измерительного прибора.

- **Режим измерения** — выберите нужный тип измерения. Цвета на каждой полосе измеряются за один проход.
 - **M0** — один проход, без УФ-фильтра.
 - **M1** — один проход, D50, УФ-фильтр включен.
 - **M2** — один проход, УФ-фильтр.
 - **M3** — один проход, с использованием только поляризационного фильтра.

Примечание: Параметр M3 доступен, если на измерительном приборе установлен поляризационный фильтр (физический). Если фильтр не установлен, можно выбрать параметры M0, M1 или M2.

- **Размер зоны** — доступные размеры зон: **Обычная (по умолчанию)**, **Средняя** и **Большая**. Если выбрано значение **Большая**, печатаются зоны большого размера для более точного измерения при печати на принтере с низким разрешением. Метод измерения одинаков для всех зон, независимо от их размера.

Необходимо указать используемый тип подключения, выбрав **USB** или **сеть**.

После того как страница успешно измерена, можно проверить результаты измерения. Если какие-либо измерения не соответствуют ожидаемым, полосу можно измерить повторно.

- 1 Поместите страницу с зонами на гладкую ровную поверхность.
- 2 При появлении на экране информации о том, что прибор eXact 2 выполняет измерения, поместите eXact 2 на белый участок выше или ниже полосы, указанной на экране.
- 3 Нажмите кнопку и, удерживая ее, медленно и плавно проведите прибором eXact 2 по полосе с зонами.
- 4 Доведя eXact 2 до белого пространства в конце, отпустите кнопку.
- 5 После успешного измерения цветов на одной полосе с зонами, переместите прибор eXact 2 на белое пространство в начале следующей полосы.
- 6 Продолжите измерение оставшихся полос аналогичным образом, пока не измерите все зоны на странице.
- 7 Продолжите измерение оставшихся страниц с зонами (если такие имеются) аналогичным образом до тех пор, пока не будут измерены все страницы с зонами.
- 8 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерение с помощью eXact 2 Хр

Зоны контроля цвета на странице можно измерить с помощью спектрофотометра X-Rite eXact 2 Хр.

При выборе eXact 2 Хр в качестве метода измерения можно установить следующие настройки измерительного прибора.

- **Режим измерения** — выберите нужный тип измерения. Цвета на каждой полосе измеряются за один проход.
 - **M0** — один проход, без УФ-фильтра.
 - **M1** — один проход, D50, УФ-фильтр включен.
 - **M2** — один проход, УФ-фильтр.
- **Размер зоны** — доступные размеры зон: **Обычная (по умолчанию)**, **Средняя** и **Большая**. Если выбрано значение **Большая**, печатаются зоны большого размера для более точного измерения при печати на принтере с низким разрешением. Метод измерения одинаков для всех зон, независимо от их размера.

Необходимо указать используемый тип подключения, выбрав **USB** или **сеть**.

После того как страница успешно измерена, можно проверить результаты измерения. Если какие-либо измерения не соответствуют ожидаемым, полосу можно измерить повторно.

- 1 Поместите страницу с зонами на гладкую ровную поверхность.
- 2 При появлении на экране информации о том, что прибор eXact 2 Хр выполняет измерения, поместите eXact 2 Хр на белый участок выше или ниже полосы, указанной на экране.
- 3 Нажмите кнопку и, удерживая ее, медленно и плавно проведите прибором eXact 2 Хр по полосе с зонами.
- 4 Доведя eXact 2 Хр до белого пространства в конце, отпустите кнопку.

- 5 После успешного измерения цветов на одной полосе с зонами, переместите прибор eXact 2 Xp на белое пространство в начале следующей полосы.
- 6 Продолжите измерение оставшихся полос аналогичным образом, пока не измерите все зоны на странице.
- 7 Продолжите измерение оставшихся страниц с зонами (если такие имеются) аналогичным образом до тех пор, пока не будут измерены все страницы с зонами.
- 8 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерение с помощью eXact 2 Plus

Зоны контроля цвета на странице можно измерить с помощью спектрофотометра X-Rite eXact 2 Plus.

При выборе X-Rite eXact 2 Plus в качестве метода измерения можно установить следующие настройки измерительного прибора.

- **Режим измерения** — выберите нужный тип измерения. Цвета на каждой полосе измеряются за один проход.
 - **M0** — один проход, без УФ-фильтра.
 - **M1** — один проход, D50, УФ-фильтр включен.
 - **M2** — один проход, УФ-фильтр.
 - **M3** — один проход, с использованием только поляризационного фильтра.

Примечание: Параметр M3 доступен, если на измерительном приборе установлен поляризационный фильтр (физический). Если фильтр не установлен, можно выбрать параметры M0, M1 или M2.

- **Размер зоны** — доступные размеры зон: **Обычная (по умолчанию)**, **Средняя** и **Большая**. Если выбрано значение **Большая**, печатаются зоны большого размера для более точного измерения при печати на принтере с низким разрешением. Метод измерения одинаков для всех зон, независимо от их размера.

Необходимо указать используемый тип подключения, выбрав **USB** или **сеть**.

После того как страница успешно измерена, можно проверить результаты измерения. Если какие-либо измерения не соответствуют ожидаемым, полосу можно измерить повторно.

- 1 Поместите страницу с зонами на гладкую ровную поверхность.
- 2 При появлении на экране информации о том, что прибор eXact 2 Plus выполняет измерения, поместите eXact 2 Plus на белый участок выше или ниже полосы, указанной на экране.
- 3 Нажмите кнопку и, удерживая ее, медленно и плавно проведите прибором eXact 2 Plus по полосе с зонами.
- 4 Доведя eXact 2 Plus до белого пространства в конце, отпустите кнопку.
- 5 После успешного измерения цветов на одной полосе с зонами, переместите прибор eXact 2 Plus на белое пространство в начале следующей полосы.
- 6 Продолжите измерение оставшихся полос аналогичным образом, пока не измерите все зоны на странице.
- 7 Продолжите измерение оставшихся страниц с зонами (если такие имеются) аналогичным образом до тех пор, пока не будут измерены все страницы с зонами.

8 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерение с помощью Epson SD-10

Зоны контроля цвета на странице можно измерить с помощью спектрофотометра Epson SD-10.

При выборе спектрофотометра SD-10 в качестве метода измерения можно установить следующие настройки измерительного прибора.

- **Режим измерения** — выберите нужный тип измерения. Цвета на каждой полосе измеряются за один проход.
 - **M0** — один проход, УФ-фильтр включен.
 - **M1** — один проход, D50, УФ-фильтр включен.
 - **M2** — один проход, УФ-фильтр.

После того как страница успешно измерена, можно проверить результаты измерения. Если какие-либо измерения не соответствуют ожидаемым, полосу можно измерить повторно.

- 1** Поместите страницу с зонами на гладкую ровную поверхность.
- 2** Поместите SD-10 на первую зону первой полосы, совместив ее с белой линией позиционирования.
- 3** Нажмите кнопку дважды, пока SD-10 не издаст звуковой сигнал и не отобразит сообщение.
- 4** Медленно и равномерно перемещайте устройство по полосе с зонами, пока SD-10 не достигнет белого пространства в конце.
- 5** После успешного измерения на одной полосе с зонами, переместите прибор SD-10 на первую область в начале следующей полосы, совместив его с белой линией позиционирования.
- 6** Продолжите измерение оставшихся полос аналогичным образом, пока не измерите все зоны на странице.
- 7** Продолжите измерение оставшихся страниц с зонами (если такие имеются) аналогичным образом до тех пор, пока не будут измерены все страницы с зонами.
- 8** После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерение с помощью Epson SD-10 Auto Chart Reader

В ходе измерения Epson SD-10 Auto Chart Reader выполняет автоматическое перемещение устройства Epson SD-10 по имеющимся зонам. На изображении на экране выделяется каждый ряд в момент его измерения.

Перед измерением цветов на страницах с зонами прибор SD-10, подключенный к Auto Chart Reader, необходимо откалибровать. Для калибровки SD-10 используется белая плитка на устройстве Auto Chart Reader. Калибровка может быть неудачной, если белая плитка закрыта или загрязнена.

При выборе Auto Chart Reader в качестве метода измерения можно установить следующие настройки измерительного прибора.

- **Режим измерения** — выберите нужный тип измерения. Цвета на каждой полосе измеряются за один проход.
 - **M0** — один проход, УФ-фильтр включен.
 - **M1** — один проход, D50, УФ-фильтр включен.
 - **M2** — один проход, УФ-фильтр.

После того как цвета на странице успешно измерены, можно проверить результаты измерения.

- 1 Поместите первую страницу с зонами на устройство Auto Chart Reader и нажмите **Далее**.
Разместите страницу так, чтобы верхний край был как можно ближе к держателю Auto Chart Reader.
- 2 Следуя инструкциям на экране, поместите перекрестие на зону, отмеченную буквой А, и нажмите кнопку на приборе SD-10. Повторите эти действия для зон, отмеченных символами В и С.
Изображение на экране поможет найти зоны А, В и С.
- 3 Нажмите **Далее**.
- 4 Когда Auto Chart Reader завершит измерение цветов на странице, нажмите **Далее**.
- 5 Измерьте оставшиеся страницы с зонами (если такие есть) так же, как и первую, начиная с размещения страницы и регистрации зон А, В и С.
- 6 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерительные приборы Fiery Color Profiler Suite

FieryMeasure поддерживает дополнительный измерительный прибор для Fiery Color Profiler Suite.

Измерение с помощью Ricoh Auto Color Adjuster

Измерение с помощью Ricoh Auto Color Adjuster осуществляется автоматически. После успешного измерения страницы при необходимости можно проверить результаты измерения.

При использовании Ricoh Auto Color Adjuster выполните одно из следующих действий.

- Свяжите Ricoh Auto Color Adjuster с лицензией, действительной только для программного обеспечения Fiery Color Profiler Suite, что позволит использовать измерительный прибор в качестве аппаратного ключа.
- Подключите лицензированный измерительный прибор, например ES-3000, к компьютеру с установленным программным обеспечением Fiery Color Profiler Suite, а затем подключите к Ricoh Auto Color Adjuster, чтобы использовать его только в качестве измерительного прибора.

Примечание: Лицензия на Fiery Color Profiler Suite должна быть установлена на компьютере, отличном от того, на котором установлено приложение Ricoh Auto Color Adjuster.

Перед измерением страниц убедитесь, что измерительный прибор правильно подключен.

- Подключите прибор Ricoh Auto Color Adjuster к компьютеру и включите прибор.
- Подробные сведения о приборе Ricoh Auto Color Adjuster см. в прилагаемой к нему документации.

При выборе Ricoh Auto Color Adjuster в качестве метода измерения можно установить следующие настройки измерительного прибора.

Режим измерения — выберите нужный тип измерения. Каждая полоса измеряется за один или два прохода.

- **M0** — стандартное освещение (лампа накаливания) без УФ-фильтра.
- **M1** — дополненное освещение (D50) без УФ-фильтра.
- **M2** — стандартное освещение (лампа накаливания), УФ-фильтр (или УФ-срез).

Примечание: M0, M1 и M2 — стандартные условия измерения, описанные в ISO 13655.

Можно установить один из доступных размеров зон: **Обычная (по умолчанию), Средняя и Большая**. Метод измерения одинаков для всех зон, независимо от их размера.

После того как страница успешно измерена, можно проверить результаты измерения. Если какие-либо измерения не соответствуют ожидаемым, полосу можно измерить повторно.

1 Чтобы открыть окно **Подключить сетевой прибор**, выполните одно из следующих действий.

- Выберите **Файл > Подключить сетевой прибор**.
- Нажмите **Подключить сетевой прибор**.

2 Введите IP-адрес сетевого прибора.

Для некоторых сетевых приборов могут потребоваться дополнительные учетные данные, такие как имя пользователя, пароль и номер порта. Для получения дополнительной информации см. прилагаемую к прибору документацию.

3 Для проверки подключения нажмите **Тест**.

Примечание: При использовании Fiery Color Profiler Suite, если сетевой прибор лицензирован на другом компьютере, нажмите **Загрузить лицензию**, чтобы загрузить лицензию на компьютер. Если сетевой прибор не лицензирован, нажмите **Активировать лицензию** и следуйте инструкциям на экране.

4 Нажмите **Готово**.

5 После выбора настроек сети поместите первую страницу измерений в прибор в соответствии с указанным на странице положением и нажмите кнопку.

6 Продолжите измерение оставшихся страниц (если они есть) аналогично первой странице, пока не измерите все страницы.

7 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерительные приборы Digital Factory

FieryMeasure поддерживает несколько дополнительных измерительных приборов для Digital Factory.

Измерение с помощью Nix Spectro 2

Зоны контроля цвета на странице можно измерить с помощью спектрофотометра Nix Spectro 2.

При выборе Spectro 2 в качестве метода измерения можно установить следующие настройки измерительного прибора.

- **Режим измерения** — выберите нужный тип измерения. Возможны измерения только по зонам.
 - **M0** — УФ вкл.
 - **M1** — D50 УФ вкл.
 - **M2** — УФ-фильтр

После того как страница успешно измерена, можно проверить результаты измерения. Если какие-либо измерения не соответствуют ожидаемым, полосу можно измерить повторно.

- 1 Поместите страницу с зонами на гладкую ровную поверхность.
- 2 Поместите Spectro 2 в центр первой зоны полосы, указанной на экране.
- 3 Нажмите клавишу пробела и после вибросигнала Spectro 2 быстро переместите прибор к следующей зоне справа.
- 4 Дождитесь, пока Spectro 2 снова не подаст вибросигнал, и продолжайте измерение, пока не дойдете до конца полосы.
- 5 После успешного измерения цветов на одной полосе с зонами, переместите прибор Spectro 2 на первую зону следующей полосы.
- 6 Нажмите клавишу пробела и выполните измерение оставшихся полос аналогичным образом, пока не измерите все зоны на странице.
- 7 Продолжите измерение оставшихся страниц с зонами (если такие имеются) аналогичным образом до тех пор, пока не будут измерены все страницы с зонами.
- 8 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерение с помощью Nix Spectro L

Зоны контроля цвета на странице можно измерить с помощью спектрофотометра Nix Spectro L.

При выборе Nix Spectro L в качестве метода измерения можно установить следующие настройки измерительного прибора.

- **Режим измерения** — выберите нужный тип измерения. Возможны измерения только по зонам.
 - **M0** — УФ вкл.
 - **M1** — D50 УФ вкл.
 - **M2** — УФ-фильтр

После того как страница успешно измерена, можно проверить результаты измерения. Если какие-либо измерения не соответствуют ожидаемым, полосу можно измерить повторно.

- 1 Поместите страницу с зонами на гладкую ровную поверхность.
- 2 Поместите Spectro L в центр первой зоны полосы, указанной на экране.
- 3 Нажмите клавишу пробела и после вибросигнала Spectro L быстро переместите прибор к следующей зоне справа.
- 4 Дождитесь, пока Spectro L снова не подаст вибросигнал, и продолжайте измерение, пока не дойдете до конца полосы.
- 5 После успешного измерения цветов на одной полосе с зонами, переместите прибор Spectro L на первую зону следующей полосы.
- 6 Нажмите клавишу пробела и выполните измерение оставшихся полос аналогичным образом, пока не измерите все зоны на странице.
- 7 Продолжите измерение оставшихся страниц с зонами (если такие имеются) аналогичным образом до тех пор, пока не будут измерены все страницы с зонами.
- 8 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерение с помощью Nix Mini 3

Зоны контроля цвета на странице можно измерить с помощью спектрофотометра Nix Mini 3.

Если выбрать Mini 3 в качестве метода измерения, для параметра **Режим измерения** будет установлено значение **M2 — УФ-фильтр**.

После того как страница успешно измерена, можно проверить результаты измерения. Если какие-либо измерения не соответствуют ожидаемым, полосу можно измерить повторно.

- 1 Поместите страницу с зонами на гладкую ровную поверхность.
- 2 Поместите Mini 3 в центр первой зоны полосы, указанной на экране.
- 3 Нажмите клавишу пробела и после звукового сигнала FieryMeasure быстро переместите ее к следующей зоне справа.
- 4 Дождитесь, пока FieryMeasure снова не подаст звуковой сигнал, и продолжайте измерение, пока не дойдете до конца полосы.
- 5 После успешного измерения цветов на одной полосе с зонами, переместите прибор Mini 3 на первую зону следующей полосы.
- 6 Нажмите клавишу пробела и выполните измерение оставшихся полос аналогичным образом, пока не измерите все зоны на странице.
- 7 Продолжите измерение оставшихся страниц с зонами (если такие имеются) аналогичным образом до тех пор, пока не будут измерены все страницы с зонами.
- 8 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерение с помощью i1Studio

Зоны контроля цвета на странице можно измерить с помощью спектрофотометра X-Rite i1Studio.

После того как страница успешно измерена, можно проверить результаты измерения. Если какие-либо измерения не соответствуют ожидаемым, полосу можно измерить повторно.

- 1 Поместите страницу с зонами на гладкую ровную поверхность.
- 2 При появлении на экране информации о том, что прибор i1Studio выполняет измерения, поместите i1Studio на белый участок выше или ниже полосы, указанной на экране.
- 3 Нажмите кнопку и, удерживая ее, медленно и плавно проведите прибором i1Studio по полосе с зонами.
- 4 Доведя i1Studio до белого пространства в конце, отпустите кнопку.
- 5 После успешного измерения цветов на одной полосе с зонами, переместите прибор i1Studio на белое пространство в начале следующей полосы.
- 6 Продолжите измерение оставшихся полос аналогичным образом, пока не измерите все зоны на странице.
- 7 Продолжите измерение оставшихся страниц с зонами (если такие имеются) аналогичным образом до тех пор, пока не будут измерены все страницы с зонами.
- 8 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Измерение с помощью встроенного прибора

Измерение с помощью встроенного в принтер измерительного прибора выполняется автоматически. После успешного измерения страницы при необходимости можно проверить результаты измерения.

Перед измерением страниц встроенный измерительный прибор необходимо установить в принтере. Подробные сведения о встроенном измерительном приборе см. в прилагаемой к нему документации.

Подробную информацию о конкретном рабочем процессе см. в разделе *Color Printing* пользовательской документации.

Измерение страниц (любой прибор)

Перед измерением страниц убедитесь, что измерительный прибор правильно подключен. Выполните калибровку инструмента, если инструкции это предписывают.

Примечание: Зоны могут быть разграничены строками желтых зон или черных зон, которые позволяют прибору выполнять измерение в любом из направлений. Желтые зоны и черные зоны не включаются в данные измерения.

- 1 Поместите первую страницу для измерения на прибор или в прибор.
- 2 Если требуется регистрация страницы, следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать местоположение страницы.
- 3 Если прибор выведет запрос на ручное сканирование зон, следуйте инструкциям на экране, чтобы отсканировать каждую полосу.

Примечание: В некоторых случаях ошибка может быть обнаружена, даже если вы измерили правильную полосу. Еще раз измерьте полосу, чтобы подтвердить, что измерена правильная полоса. Это сообщение об ошибке не влияет на процесс измерения, и измерительный прибор успешно выполнит измерение.

4 После успешного измерения страницы можно проверить результаты измерений.

Если какие-либо результаты измерений не соответствуют ожидаемым, можно повторить измерение полосы, если ваш прибор поддерживает сканирование вручную.

5 Продолжите измерять оставшиеся страницы.

6 После измерения последней страницы нажмите **Далее**.

Ошибки при выполнении измерений

При измерении зон контроля цвета результаты измерений проверяются на соответствие набору правил, предназначенных для обнаружения ошибок в результатах измерений и для обеспечения возможности сканирования полос в любом направлении.

Если будет обнаружено недопустимое измерение, вы можете повторить измерение.

Неверные результаты измерений могут быть получены по следующим причинам:

- Вы измерили не ту полосу, даже если она находится на верной странице.
- Вы измерили не ту страницу.
- Страница имеет дефекты печати, из-за которых печатаются неверные цвета.
- Принтер или материал для печати находится в состоянии, которое вызывает непредвиденные цвета.

Примечание: В некоторых случаях ошибка может быть обнаружена, даже если вы измерили правильную полосу. Еще раз измерьте полосу, чтобы подтвердить, что измерена правильная полоса. Это сообщение об ошибке не влияет на процесс измерения, и измерительный прибор успешно выполнит измерение.

Проверка замеров после измерения страницы

Перед тем как продолжить, вы можете проверить результаты измерения страницы. На экране представлено увеличенное представление выбранной полосы и полосы, располагающейся непосредственно рядом с ней. Значения измерения отображаются при наведении курсора на определенную зону.

- 1** В расположении зон на экране щелкните полосу, которую требуется проверить.
- 2** В увеличенном представлении наведите курсор на зону, которую требуется проверить.

Повторное измерение полосы

Ручной измерительный прибор позволяет измерить полосы повторно. Увеличенное представление на экране позволяет отобразить выбранную полосу и полосу рядом с ней.

- 1** В расположении зон на экране щелкните начальную полосу, которую требуется повторно измерить.
- 2** В увеличенном представлении щелкните номер или букву полосы, которую необходимо повторно измерить.
- 3** Когда будет выведен запрос, выполните измерение полосы, как и раньше.
- 4** Нажмите кнопку **Далее**, чтобы перейти к следующей странице, или продолжите процедуру.

Печать и измерение целевых значений G7

Спецификация G7 определяет стандартные кривые оттенков серого, которые можно использовать для обеспечения соответствия выходных значений разных принтеров. Калибровка G7 приводит выходные цветовые значения принтера в соответствие со спецификацией G7 с учетом данных измерения специального целевого значения G7 (страницы с зонами). Fiery Color Profiler Suite поддерживает печать и измерение целевых значений P2P25Ха и P2P51Ха, используемых для калибровки G7. Выполнять измерения можно с помощью любого поддерживаемого прибора.

Целевые значения P2P25Ха и P2P51Ха печатаются и измеряются с помощью FieryMeasure, модуля Fiery Color Profiler Suite. Результаты измерений могут быть использованы в IDEAlliance Curve или другом ПО для калибровки G7.

- 1 Для запуска FieryMeasure выполните одно из следующих действий.
 - Windows — перейдите в папку Program Files\Fiery\Applications3\FieryMeasure и запустите приложение FieryMeasure.
 - macOS — перейдите в папку Applications/Fiery/FieryMeasure и запустите приложение FieryMeasure.
- 2 Выберите сервер Fiery или Fiery XF и нажмите **Далее**.
- 3 Выберите настройки расположения зон и нажмите **Печать**.

Для действия **Измерить** выберите **G7**, а затем выберите набор зон: P2P25Ха, P2P51, P2P51 (в случайном порядке) или P2P51 (в случайном порядке, 2 страницы на листе).
- 4 Выберите любые параметры задания для печати страницы с зонами и нажмите **ОК**.

Не изменяйте настройки управления цветом.
- 5 Извлеките страницу из принтера и следуйте инструкциям на экране, чтобы измерить страницу.
- 6 Сохраните файл с результатами измерения (.it8) на компьютере.